

Josef Pecinovský

1001 tipů a triků pro

Tipy a triky
na Windows
pomohly již více než
90 000 čtenářů

Microsoft® Windows 10

The number '10' is rendered in a large, white, sans-serif font. To its right, the Windows logo is depicted as a 3D object, appearing to be a stack of four colored panes (green, red, blue, yellow) that are slightly offset from each other, creating a sense of depth and perspective. The logo is set against a blue background with a subtle geometric pattern of overlapping triangles.

Vhodné pro PC i tablety

Nové ovládání Plochy a nabídky Start
Multimédia, zábava a Windows Store
Nastavení systému a zabezpečení
Služba OneDrive a Microsoft Edge

computer
press

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na
www.computerpress.cz
www.albatrosmedia.cz



Josef Pecinovský
1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10 – e-kniha
Copyright © Albatros Media a. s., 2016

Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována
bez písemného souhlasu majitelů práv.

ALBATROS  **MEDIA** a.s.

Stručný obsah

1	Úvod do systému	35
2	Nabídka Start a úvodní obrazovka, spouštění aplikací	45
3	Pracovní plocha a hlavní panel	59
4	Okna	86
5	Windows 10 v dotykovém režimu	103
6	Aplikace systému Windows 10	109
	Windows Feedback	109
	Store	110
	Počasí	112
	Kalendář a Pošta	114
	Aplikace Mapy	122
	Čtečka	127
	Budíky a hodiny	131
	8 Zip	136
7	Aplikace dodávané jako příslušenství Windows	140
	Jak pracovat s textem	140
	Poznámkový blok	147
	WordPad	149
	Malování	159
	Výstřižky	168
	Rychlé poznámky	173
	Panel pro matematický zápis	175
	Mapa znaků	178
	Kalkulačka	180
	Záznam postupu	183
8	Multimediální aplikace	187
	Hudba Groove	187
	Fotky	192

Fotoaparát	201
Filmy a TV pořady	203
Windows DVD přehrávač	205
Hlasový záznam	206
Windows Media Player	209
9 Správa souborů a složek	215
Okno aplikace Průzkumník	215
Operace se složkami a soubory	221
Zobrazení souborů a složek v okně aplikace Průzkumník	252
Hledání souborů a složek	263
Další možnosti práce se soubory	266
Služba OneDrive	270
10 Nastavení systému	278
System	280
Čas a jazyk	287
Nástroje pro správu	290
Správa zařízení	294
Síť a internet	301
Účty	305
Usnadnění přístupu	310
Soukromí	317
Písmo	318
Aktualizace a zabezpečení	320
11 Prohlížeč internetu Microsoft Edge	327
Surfování na internetu	327
Další možnosti Microsoft Edge	330
12 Notebook a tablet	345
Napájení notebooku	345
Nastavení a využití touchpadu	354
Tabletový režim	359
13 U operačního systému nezůstaneme	361
Užitečné webové stránky	361
Užitečné aplikace	362
Rejstřík	367

Obsah

1	Úvod do systému	35
1	Jak získat Windows 10	35
2	Jak spouštět systém	35
3	Aktivace systému	35
4	Jak se přihlásit k systému	35
5	Co lze nastavit z přihlašovací obrazovky	36
6	Jak zjistit výkon počítače	36
7	Jakou verzi Windows 10 máme ve svém počítači?	37
8	Jak aktivovat obrazovku Start	37
9	Jak ukončit Windows 10 z nabídky Start	37
10	Jak ukončit systém z okna Vypnout Windows	38
11	Odhlášení	38
12	Odhlášení z nabídky Start	38
13	Režim spánku	39
14	Přepnutí mezi uživateli	39
15	Přepnutí mezi uživateli z nabídky Start	39
16	Restart systému	40
17	Využití aplikace Začínáme	40
18	Jak otevřít okno Nastavení	41
19	Použití prostého přepínače	41
20	Místní nabídka	42
21	Tlačítka v dialogových oknech	42
22	Vytvoření účtu Microsoft	43
23	Jak se připojit ke službě Onedrive	44
2	Nabídka Start a úvodní obrazovka, spouštění aplikací	45
24	Aktivace nabídky Start	45
25	Spuštění aplikace z nabídky Start	45
26	Spuštění aplikace zápisem	45
27	Spuštění aplikace stiskem tlačítka na hlavním panelu	46
28	Otevření nabídky Všechny aplikace	46
29	Vyhledávání pomocí nabídky Start	47
30	Dialogové okno Spustit	47
31	Příkazový řádek	48

32	Místní nabídka tlačítka Start	48
33	Připnutí aplikace na obrazovku Start	49
34	Přesun dlaždic	49
35	Velikost dlaždic	50
36	Vytvoření skupiny dlaždic	50
37	Odepnutí dlaždice	51
38	Složky v nabídce Start	51
39	Nejpoužívanější aplikace v nabídce Start	52
40	Nezobrazovat položku v nabídce Start	52
41	Nabídka Start na celou obrazovku	52
42	Násobné spuštění aplikace	52
43	Spustit aplikaci jako správce	52
44	Kde hledat zástupce aplikací z nabídky Start	53
45	Naposledy použité dokumenty v nabídce Start	53
46	Zamčení počítače	53
47	Změna obrázku zamykací obrazovky	54
48	Vlastní obrázek na zamykací obrazovce	54
49	Prezentace na zamykací obrazovce	55
50	Obrázky z výběru Windows na zamykací obrazovce	55
51	Jak zobrazit na zamykací obrazovce další údaje	55
52	Aktivace šetřiče obrazovky	56
53	Nastavení prezentace vlastních fotografií jako motiv šetřiče obrazovky	57
54	Nastavení prostorového textu jako šetřiče obrazovky	58
55	Zamčení šetřiče obrazovky	58
3	Pracovní plocha a hlavní panel	59
56	Zobrazení pracovní plochy	59
57	Náhled pracovní plochy	59
58	Automatické uspořádání ikon pracovní plochy	59
59	Zarovnání ikon pracovní plochy	59
60	Automatické skrývání hlavního panelu	60
61	Zamknutí hlavního panelu	60
62	Připnutí aplikace na hlavní panel	60
63	Připnutí aplikace na hlavní panel z nabídky Start	60
64	Připnutí zástupce aplikace na hlavní panel	61
65	Přidání zástupce složky k tlačítku aplikace na hlavním panelu	61
66	Přidání dokumentu k tlačítku aplikace na hlavním panelu	61
67	Spuštění aplikace stiskem tlačítka současně s otevřením dokumentu	61

68	Připnutí dokumentu k tlačítku hlavního panelu	62
69	Odebrání připnutého tlačítka dokumentu	62
70	Odebrání dokumentu z nabídky tlačítka aplikace na hlavním panelu	62
71	Odepnutí tlačítka z hlavního panelu	63
72	Velikost tlačítek na hlavním panelu	63
73	Seskupování tlačítek na hlavním panelu	63
74	Hlavní panel na všech monitorech	64
75	Nastavení druhého hlavního panelu	64
76	Zobrazení panelu nástrojů Adresa na hlavním panelu	65
77	Zobrazení panelu nástrojů Plocha na hlavním panelu	65
78	Jak zavřít panel nástrojů	65
79	Přesun hlavního panelu pomocí myši	65
80	Přesun hlavního panelu	66
81	Změna šířky hlavního panelu	66
82	Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi	66
83	Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi	66
84	Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi	67
85	Tlačítko Zobrazení úloh	67
86	Ikony pracovní plochy	67
87	Změna nastavení ikon oznamovací oblasti	68
88	Systémové ikony v oznamovací oblasti hlavního panelu	68
89	Vytvoření virtuální plochy	69
90	Přecházení mezi virtuálními plochami	70
91	Přesun oken mezi virtuálními plochami	70
92	Nastavení hlavního panelu virtuální plochy	70
93	Zavření virtuální plochy	71
94	Otevření oken pro nastavení změn pozadí pracovní plochy a vzhledu displeje	71
95	Pozadí pracovní plochy v plné barvě	71
96	Barvy motivu na pozadí pracovní plochy	72
97	Obrázek na pozadí pracovní plochy	72
98	Jak přizpůsobit obrázek na ploše velikosti displeje	72
99	Panoramatický obrázek na pozadí pracovní plochy	72
100	Obrázek na pozadí pracovní plochy z aplikace Průzkumník	73
101	Prezentace na pozadí pracovní plochy	73
102	Změna barvy nabídky Start a hlavního panelu	73
103	Průhledný hlavní panel	73
104	Jak otevřít okno pro volbu motivu	74
105	Výchozí motivy pracovní plochy	74

106	Jak získat další motivy	74
107	Panoramatické motivy přes dva monitory	75
108	Interval střídání obrázků motivu	76
109	Okamžitá změna obrázku motivu	76
110	Vlastní motiv pracovní plochy	76
111	Odstranění motivu	77
112	Nastavení zvuku – návrat k výchozímu stavu	77
113	Nastavení zvuku – změna zvukového schématu	77
114	Kontrola zvuku události programu	78
115	Změna zvuku události programu	78
116	Odebrání zvuku události programu	78
117	Uložení vlastního zvukového schématu	78
118	Přiřazení vlastního zvuku některé události	78
119	Odstranění zvukového schématu	79
120	Nastavení výchozího schématu ukazatele myši	79
121	Výběr schématu ukazatele myši	79
122	Přiřazení jiného tvaru ukazatele myši události	80
123	Uložení vlastního schématu ukazatele myši	80
124	Odstranění vlastního schématu ukazatele myši	81
125	Spuštění Správce úloh	81
126	Násilné ukončení aplikace	81
127	Sledování výkonu počítače	82
128	Datum a čas v oznamovací oblasti hlavního panelu	83
129	Nastavení hlasitosti reproduktorů z hlavního panelu	84
130	Změna klávesnice z hlavního panelu	84
131	Přepínání mezi klávesnicemi	84
132	Bezpečné odebrání hardwaru	85
133	Jak otevřít Centrum akcí	85
4	Okna	86
134	Otevření aplikačního okna	86
135	Zavření aplikačního okna	86
136	Minimalizace a obnovení okna	86
137	Maximalizace a obnovení okna	87
138	Přesun okna do jiné pozice myši	87
139	Změna velikosti okna myši	87
140	Aktivace systémové nabídky	87
141	Změna velikosti okna klávesnicí	88

142	Změna pozice okna klávesnicí	88
143	Jak najít okno, které není dostupné	88
144	Rychlá maximalizace okna	89
145	Rychlé obnovení maximalizovaného okna do původní velikosti	89
146	Uspořádání oken	89
147	Umístění okna do rohu obrazovky	89
148	Aktivace panelu nabídek	90
149	Zadání příkazu nabídky myši	90
150	Zadání příkazu nabídky klávesnicí	91
151	Otevření místní nabídky	91
152	Zadání příkazu z pásu karet	91
153	Ovládání pásu karet klávesnicí	92
154	Skrytí pásu karet	92
155	Procházení mezi kartami pásu karet	92
156	Zadávání příkazu prostřednictvím panelu nástrojů	93
157	Zadání příkazu pomocí panelu nástrojů Rychlý přístup	93
158	Panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet	93
159	Doplnění příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup	94
160	Jak zadat klávesovou zkratku	94
161	Jak zjistit klávesovou zkratku	94
162	Jak zjistit klávesovou zkratku v nápovědě	95
163	Zjišťujte informace o stavu dokumentu nebo okna na stavovém řádku	95
164	Uspořádání dokumentových oken	96
165	Změna měřítka zobrazení	96
166	Změna měřítka zobrazení na stavovém řádku	97
167	Změna měřítka zobrazení pomocí myši	97
168	Rolování obsahem okna myši	97
169	Rychlé rolování obsahem okna	97
170	Rolování obsahem okna klávesnicí	98
171	Rolování obsahem okna posuvníkem	98
172	Přechod mezi stránkami pomocí navigátoru	99
173	Pohyb v okně Nastavení pomocí klávesnice	99
174	Pohyb v dialogových oknech pomocí klávesnice	100
175	Výchozí tlačítko v dialogových oknech	101
176	Odvolání akce	101
177	Vrácení odvolané akce	101
178	Odvolání několika akcí současně	102

5	Windows 10 v dotykovém režimu	103
179	Odemčení zamykací obrazovky	103
180	Nahrazení myši v dotykovém režimu	103
181	Násobné spuštění aplikace v dotykovém režimu	103
182	Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi dotykem	104
183	Přesun okna	104
184	Úprava velikosti okna	104
185	Změna měřítko zobrazení	104
186	Místní nabídka dotykem	104
187	Zobrazení skrytého hlavního panelu	104
188	Zobrazení dotykové klávesnice	105
189	Co dělat, když se nezobrazuje tlačítko dotykové klávesnice	105
190	Psaní na dotykové klávesnici	105
191	Využití režimu dokončování na dotykové klávesnici	105
192	Ukotvení dotykové klávesnice	106
193	Výběr jiné klávesnice	106
194	Změna vzhledu dotykové klávesnice	106
195	Pás karet v dotykovém režimu	107
196	Rolování obsahem okna	107
197	Jak pracovat s posuvníky v dotykovém režimu	107
198	Záměna pořadí sloupců v Průzkumníku dotykem	107
199	Výběr ikon v okně aplikace Průzkumník dotykem	107
200	Nesouvislý výběr ikon dotykem	107
201	Kopírování výběru mezi dvěma okny dotykem	108
202	Kopírování nebo přesun výběru mezi dvěma okny ještě jednou	108
203	Výběr textu dotykem	108
6	Aplikace systému Windows 10	109
	Windows Feedback	109
204	Jak otevřít okno Windows Feedback	109
205	Jak se orientovat v okně Windows Feedback	109
206	Hlasování	109
207	Vložení vlastního názoru	109
208	Filtrování názorů	110
	Store	110
209	Spuštění aplikace Store	110
210	Jak vybírat zboží	110
211	Jak nakupovat zdarma	111

212	Jak nakupovat za peníze	111
213	Jak vyzkoušet aplikaci ze Store	112
214	Sledujte slevy!	112
	Počasí	112
215	Jak získat předpověď počasí	112
216	Určení výchozí polohy	112
217	Automatické zjištění polohy	113
218	Určení teplotní stupnice v aplikaci Počasí	113
219	Předpověď počasí pro jiné místo na Zemi	113
220	Přidání místa mezi oblíbené položky	113
221	Zeptejte se aplikace Počasí, jak bylo	114
	Kalendář a Pošta	114
222	Přepínání mezi aplikacemi Pošta a Kalendář	115
223	Změna zobrazení kalendáře	115
224	Návrat k dnešnímu datu	115
225	Procházení kalendářem podle měsíců	115
226	Nastavení kalendáře	116
227	Kterým dnem začíná týden	116
228	Určení pracovních dnů	116
229	Určení pracovní doby	116
230	Zapnutí zobrazení čísel týdnů	116
231	Přidání svátků	116
232	Vytvoření události	117
233	Jak změnit podmínky události	117
234	Připomenutí události	118
235	Opakování události	118
236	Odstranění události	118
237	Vyberte účet pro práci s poštou	118
238	Přepínání mezi složkami pošty	119
239	Příjem zprávy elektronické pošty	119
240	Vytvoření zprávy elektronické pošty	120
241	Přidání přílohy ke zprávě elektronické pošty	120
242	Hromadný příjem a odeslání zpráv	120
243	Odpověď na přijatou zprávu	121
244	Přeposlání zprávy elektronické pošty	121
245	Otevření přílohy zprávy elektronické pošty	121
246	Uložení přílohy zprávy doručené pošty	121

Aplikace Mapy	122
247 Spuštění aplikace Mapy	122
248 Návrat do vlastní polohy v aplikaci Mapy	122
249 Určení výchozí polohy	123
250 Zobrazení a skrytí panelu Mapy	123
251 Změna zobrazení mapy	123
252 Orientace mapy	124
253 Perspektivní pohled na mapu	124
254 Vyhledání jiného místa na mapě	124
255 Města v prostorovém zobrazení v aplikaci Mapy	125
256 Jak otevřít panel Nastavení	125
257 Změna navigačních pokynů v aplikaci Mapy	126
258 Navigace z jednoho místa do druhého	126
259 Vyberte dopravní prostředek pro navigaci na mapě	126
260 Stažení map do počítače	127
Čtečka	127
261 Spuštění aplikace Čtečka	127
262 Otevření dokumentu (knihy) v aplikaci Čtečka	127
263 Přejít na jinou záložku v aplikaci Čtečka	128
264 Odstranění dokumentu ze záložek	128
265 Změna měřítka zobrazení v aplikaci Čtečka	129
266 Rolování textem v aplikaci Čtečka	129
267 Přejít na následující stránku v aplikaci Čtečka	129
268 Přejít na jinou stránku v aplikaci Čtečka	129
269 Otočení dokumentu v aplikaci Čtečka	129
270 Zvýraznění vybrané části textu v aplikaci Čtečka	130
271 Přidání poznámky do textu v aplikaci Čtečka	130
272 Jak vytvořit dokument ve formátu PDF	130
Budíky a hodiny	131
273 Jak spustit aplikaci Budíky a hodiny	131
274 Nastavení budíku	132
275 Jak nastavit v aplikaci Budíky a hodiny časový údaj	132
276 Odpočítávání času	133
277 Změna režimu zobrazení časovače	134
278 Sledování času ve světě	134
279 Přidání nového místa pro sledování času	134
280 Odstranění místa z režimu sledování času	135
281 Porovnání světového času	135

282	Jak spustit stopky	135
283	Zachytávání mezeričasů při použití stopek	135
	8 Zip	136
284	Spuštění aplikace 8 Zip	136
285	Jak nechat promluvit panel nástrojů	136
286	Otevření archivu	136
287	Prohlížení souboru v otevřeném archivu	137
288	Nahlížení do nedávno použitých archivů	137
289	Výběr souborů z archivu	137
290	Výběr všech souborů v archivu	138
291	Odstranění položky z archivu	138
292	Extrahování souborů z archivu	138
293	Vytvoření nového archivu	138
294	Přidání souboru do archivu	139
295	Změna vzhledu okna aplikace 8 Zip	139
296	Vyčištění seznamu archivů	139
7	Aplikace dodávané jako příslušenství Windows	140
	Jak pracovat s textem	140
297	Zásady pro psaní textu	140
298	Přesun textového kurzoru myší	140
299	Přesun textového kurzoru klávesnicí	141
300	Psaní speciálních znaků	141
301	Vymazání znaku	141
302	Vymazání celého slova	141
303	Označení textu jako výběr	142
304	Označení jednoho slova jako výběr	142
305	Označení odstavce jako výběr	142
306	Označení celého dokumentu jako výběr	142
307	Zrušení výběru	142
308	Vymazání označeného textu	143
309	Výběr sady písma	143
310	Nastavení velikosti písma	143
311	Řez písma	143
312	Podtržené písmo	143
313	Formátování indexů	143
314	Dialogové okno pro nastavení formátu písma	144
315	Kopírování vybraného textu pomocí schránky	144

316	Přesun vybraného textu pomocí schránky	145
317	Kopírování a přesun klávesovými zkratkami	145
318	Alternativní klávesové zkratky pro práci se schránkou	145
319	Zahájení tisku	145
320	Kontrola vzhledu dokumentu v náhledu	145
321	Nastavení parametrů tisku	146
322	Jak psát čínské znaky	146
	Poznámkový blok	147
323	Spuštění aplikace Poznámkový blok	147
324	Jak zalamovat text do okna	147
325	Formát písma	147
326	Vložení času a data	148
327	Úprava vzhledu stránky	148
328	Záhlaví a zápatí	148
329	Kódy, které lze použít v záhlaví a zápatí	149
330	Jak v Poznámkovém bloku vytvořit webovou stránku	149
331	Jak rychle otevřít HTML soubor v Poznámkovém bloku	149
	WordPad	149
332	Spuštění aplikace WordPad	149
333	Otevření nového dokumentu	150
334	Otevření dokumentu vytvořeného programem Word	150
335	Zalamování textu	150
336	Zobrazení pravítka	150
337	Změna formátu stránky	151
338	Změna velikosti okrajů stránky	151
339	Změna měrných jednotek pravítka	151
340	Zvýraznění textu	151
341	Jak odebrat zvýraznění	151
342	Přeškrtnutí textu	152
343	Změna barvy písma	152
344	Návrat k výchozí barvě písma	152
345	Rozšíření výběru barev písma	152
346	Výběr odstavců pro nastavení formátu	152
347	Nastavení odsazení odstavce	152
348	Nastavení odsazení prvního řádku odsazení	153
349	Rychlé odsazení	153
350	Zarovnání odstavců	153
351	Nastavení zarovnání odstavce klávesovými zkratkami	153

352	Nastavení vzdálenosti řádků odstavce	153
353	Přidání mezery pod odstavec	154
354	Nastavení formátu odstavce dialogovým oknem	154
355	Odrážky	154
356	Číslování odstavců	154
357	Jak odebrat číslování či odrážky	155
358	Umístění tabulační zarážky	155
359	Změna pozice tabulační zarážky	156
360	Odstranění tabulační zarážky	156
361	Otevření dialogového okna pro nastavení tabulačních zarážek	156
362	Odstranění všech tabulačních zarážek	156
363	Nastavení tabulačních zarážek dialogovým oknem	157
364	Vložení obrázku do dokumentu WordPadu	157
365	Vložení obrázku pomocí myši	157
366	Vložení obrázku pomocí schránky	157
367	Úprava obrázku	158
368	Změna velikosti obrázku dialogovým oknem	158
369	Odstranění obrázku	158
370	Nahrazení obrázku jiným	159
371	Vložení obrázku z internetu do dokumentu WordPadu	159
372	Vložení kresby z programu Malování	159
373	Úprava kresby z programu Malování	159
	Malování	159
374	Spuštění aplikace Malování	160
375	Nastavení velikosti kreslicí plochy	160
376	Výběr barev nástrojů	160
377	Definování dalších barev	161
378	Jak zvolit přesně stejný odstín barvy v jiném okně nebo aplikaci	161
379	Použití základních kreslicích nástrojů	162
380	Nastavení velikosti nástroje	162
381	Pomůcky pro usnadnění kreslení	162
382	Kreslení tvarů	162
383	Jak nakreslit tvar s plnou výplní	162
384	Jak nakreslit tvar s výplní jinou barvou	163
385	Jak nakreslit čtverec nebo přesný kruh	163
386	Změna velikosti obrázku	163
387	Změna měřítka zobrazení – lupa	163
388	Výběr části obrázku	164

389	Volný výběr	164
390	Jak vybrat celý obrázek	164
391	Přesun vybrané části obrázku	164
392	Kopírování vybrané části obrázku	165
393	Kopírování vybrané části obrázku do okna jiné aplikace	165
394	Vymazání vybrané oblasti	165
395	Gumování	165
396	Barevná guma	166
397	Jak vyplnit plochu barvou	166
398	Jak použít barvu, která v obrázku už existuje – kapátko	166
399	Vložení jiného obrázku	167
400	Použití obrázku jako pozadí pracovní plochy	167
401	Násobné použití obrázku jako pozadí pracovní plochy	167
402	Skenování obrázku	168
403	Jak zobrazit vlastnosti obrázku	168
404	Snímky obrazovky	168
	Výstřižky	168
405	Jak spustit aplikaci Výstřižky	169
406	Sejmutí celé obrazovky	169
407	Obdélníkový výstřižek	169
408	Výstřižek okna	169
409	Výstřižek volného tvaru	170
410	Využití paměti tlačítka Nový	171
411	Zrušení výstřižku	171
412	Zpoždění výstřižku	171
413	Uložení výstřižku	171
414	Odeslání výstřižku ve zprávě elektronické pošty	171
415	Odeslání výstřižku jako přílohy zprávy elektronické pošty	172
416	Kopírování výstřižků do schránky	172
417	Poznámky ve výstřižku	172
	Rychlé poznámky	173
418	Spuštění aplikace Rychlé poznámky	173
419	Vložení textu do lístečku s poznámkou	174
420	Vytvoření nové poznámky	174
421	Změna barvy lístečku	174
422	Změna formátu písma poznámky	174
423	Využití lístečku poznámky jako operativní paměť	174
424	Zrušení poznámky	175

	Panel pro matematický zápis	175
425	Spuštění aplikace Panel pro matematický zápis	175
426	Zobrazení postranního panelu	176
427	Zobrazení mřížky	176
428	Odstranění nepovedeného znaku ihned po napsání	176
429	Vymazání části matematického výrazu	177
430	Vymazání celé pracovní plochy	177
431	Vložení výrazu, který jste již vytvořili	177
432	Oprava znaku	177
433	Vložení výrazu do textového editoru	177
434	Jak vložit hotový matematický výraz do okna aplikace WordPad	178
435	Odstranění výrazu po vložení do textového editoru	178
	Mapa znaků	178
436	Spuštění aplikace Mapa znaků	178
437	Výběr znakové sady v okně Mapa znaků	179
438	Výběr znaků pro kopírování	179
439	Kopírování vybraných znaků do jiné aplikace	179
440	Jak zapsat znak pomocí klávesové zkratky	179
	Kalkulačka	180
441	Spuštění aplikace Kalkulačka	180
442	Změna vzhledu kalkulačky	180
443	Zadávání jednoduchých výpočtů	180
444	Smazání chybně zadaného znaku	181
445	Zobrazení historie výpočtu	181
446	Vymazání kalkulačky	181
447	Kopírování výsledku výpočtu do jiné aplikace	181
448	Kopírování čísla do výpočtu kalkulačky	181
449	Vědecké výpočty	182
450	Využití paměti kalkulačky	182
451	Zobrazení výsledku výpočtu v semilogaritmickém tvaru	182
452	Výpočty v hexadecimální soustavě	182
453	Převod jednotek	183
	Záznam postupu	183
454	Spuštění aplikace Záznam postupu	183
455	Zahájení záznamu	183
456	Přerušování záznamu	184
457	Ukončení záznamu postupu	184
458	Kontrola záznamu postupu	184

459	Zvětšení snímku obrazovky v okně Záznam postupu	184
460	Zahájení nového záznamu postupu	185
461	Uložení záznamu postupu	185
462	Jak prohlížet záznam postupu, který vám zaslal někdo jiný	185
8	Multimediální aplikace	187
463	Procházení složkami v oknech aplikací	187
	Hudba Groove	187
464	Spuštění aplikace Hudba Groove	188
465	Jak určit další místo pro vyhledávání hudby	188
466	Změna pozadí okna aplikace Hudba Groove	188
467	Řazení skladeb v okně Hudba Groove	188
468	Výběr podle alba	188
469	Výběr interpreta	189
470	Přehrávání skladby	189
471	Přerušování přehrávání	189
472	Regulace hlasitosti	189
473	Opakování skladby	190
474	Náhodné přehrávání skladeb	190
475	Hledání skladby nebo interpreta	190
476	Vytvoření playlistu – seznamu skladeb	190
477	Jak odebrat skladbu ze seznamu	191
478	Jak odstranit seznam skladeb	191
479	Změna popisu skladby	191
	Fotky	192
480	Spuštění aplikace Fotky	192
481	Připojení fotoaparátu k počítači	192
482	Spuštění importu	193
483	Výběr fotografií pro stahování	193
484	Výběr místa pro importované fotografie	193
485	Změna způsobu zobrazení fotografií	194
486	Výběr zdrojových složek	195
487	Otevření zdrojového okna	195
488	Odebrání složky ze seznamu zdrojů	195
489	Automatické vylepšení fotek	196
490	Prohlížení fotek	196
491	Jak ukončit prohlížení fotek	196
492	Prezentace fotek	197

493	Otočení obrázku	197
494	Jak prohlížet fotografie	198
495	Změna měřítka zobrazení	198
496	Zobrazení obrázku ve skutečné velikosti	198
497	Jak nastavit aktuální snímek jako zamykací obrazovku	198
498	Použití aktuální fotografie na pozadí Windows	198
499	Použití obrázku v dlaždici Fotky	198
500	Úprava fotografií	199
501	Odvolání úprav	199
502	Použití nástrojů úpravy	199
503	Porovnání úprav s originálem	200
504	Uložení kopie upraveného obrázku	200
505	Oříznutí obrázku	200
506	Změna poměru stran při oříznutí	201
	Fotoaparát	201
507	Spuštění aplikace fotoaparát	201
508	Pořízení obrázku	202
509	Záznam videa	202
510	Časovač fotoaparátu	202
	Filmy a TV pořady	203
511	Spuštění aplikace Filmy a TV pořady	203
512	Sestavení kolekce	203
513	Změna barevného režimu okna	204
514	Přehrávání videa	204
515	Odstranění videa	204
516	Záznam videa z obrazovky	204
	Windows DVD přehrávač	205
517	Jak spustit Windows DVD přehrávač	205
518	Přehrávání disku	205
519	Jak přejít rychle na jiné místo v přehrávaném filmu	205
520	Jak otevřít nabídku disku	206
521	Jak zapnout titulky	206
	Hlasový záznam	206
522	Jak spustit aplikaci Hlasový záznam	206
523	Nastavení mikrofonu	207
524	Jak spustit nahrávání	207
525	Jak pozastavit nahrávání	207
526	Jak přidat značku do nahrávky	208

527	Přehrávání nahrávky	208
528	Přehrávání záznamu od určitého bodu	208
529	Přechod na značku	208
530	530 Střih záznamu	208
531	Přejmenování záznamu	209
532	Odstranění záznamu	209
533	Otevření složky se záznamy	209
	Windows Media Player	209
534	Jak spustit Windows Media Player	209
535	Spuštění přehrávání skladby prostřednictvím ikony	209
536	Nastavení Windows Media Player jako výchozí aplikaci pro přehrávání	210
537	Přepínání zobrazení Windows Media Player	210
538	Nastavení hlasitosti přehrávání	210
539	Zobrazení seznamu skladeb v zobrazení Přehrávání	211
540	Náhodné pořadí přehrávaných skladeb	211
541	Přehrávání hudebního CD	211
542	Stažení hudby z hudebního CD – nastavení formátu souborů	211
543	Stažení hudby z hudebního CD – umístění stažených souborů	212
544	Stažení hudby z hudebního CD	212
545	Nastavení vizualizací	213
546	Stažení dalších vizualizací	213
547	Vytvoření seznamu skladeb	213
548	Uložení seznamu skladeb	214
549	Příprava seznamu k vypálení CD	214
550	Změna pořadí skladeb na vypalovaném CD	214
551	Vypálení hudebního disku	214
9	Správa souborů a složek	215
	Okno aplikace Průzkumník	215
552	Jak spouštět aplikaci Průzkumník	215
553	Jak spouštět aplikaci Průzkumník vždy do složky Tento počítač	215
554	Násobné spuštění aplikace Průzkumník	215
555	Zobrazení a skrytí podoken Průzkumníku	216
556	Změna velikosti podokna	216
557	Jak procházet složkami v Navigačním podokně	217
558	Otevření složky z navigačního podokna	217
559	Procházení složkami na ploše okna	218
560	Návrat k předchozí složce	218

561	Návrat do nadřazené složky	219
562	Procházení mezi složkami v řádku Adresa	219
563	Procházení dříve navštívených složek	219
564	Jak rozbalit větve do otevřené složky	220
565	Jak zobrazit knihovny	220
566	Jak zjistit skutečné umístění souboru	220
	Operace se složkami a soubory	221
567	Jak vytvořit novou složku	221
568	Přejmenování složky	221
569	Vytvoření nového dokumentu	222
570	Přejmenování souboru	222
571	Nepovolené znaky v názvu souboru či složky	222
572	Délka názvu položky	223
573	Kolize názvů při přejmenování	223
574	Zobrazení přípon souboru	224
575	Jak otevřít okno Uložit jako	224
576	Zobrazení stromu složek v dialogovém okně Uložit jako	225
577	Změna rozměrů dialogového okna Uložit jako	225
578	Co nastavit v okně Uložit jako	225
579	Výběr typu souboru při jeho uložení	226
580	Kolize názvů souborů při uložení dokumentu	226
581	Jak otevřít dialogové okno Otevřít	227
582	Jak otevřít dokument prostřednictvím dialogového okna Otevřít	227
583	Kolize při otevření dokumentu	228
584	Vytvoření složky při uložení dokumentu do souboru	228
585	Zobrazení navigačního podokna v okně Otevřít nebo Uložit jako	229
586	Zobrazení náhledu dokumentu v dialogovém okně Otevřít	229
587	Zobrazení podokna podrobností v dialogovém okně Otevřít	230
588	Otevření dokumentu přetažením ikony	230
589	Otevření dokumentu přetažením na ikonu zástupce	230
590	Otevření dokumentu z nabídky Start	230
591	Spuštění aplikace prostřednictvím ikony dokumentu	231
592	Výběr aplikace vhodné k otevření dokumentu	231
593	Výběr jiné aplikace pro otevření dokumentu	231
594	Výběr výchozí aplikace pro otvírání daného typu dokumentu	232
595	595 Otevření složky, v níž je soubor skutečně umístěn	232
596	Otevření nového dokumentu na základě existujícího dokumentu	232
597	Jak vytvořit souvislý výběr položek myší	232

598	Jak vytvořit souvislý výběr položek myši a klávesnicí	233
599	Jak vytvořit souvislý výběr položek klávesnicí	233
600	Jak vytvořit nesouvislý výběr položek	233
601	Jak vytvořit výběr pomocí zaškrtnutých políček	233
602	Jak vybrat všechny položky ve složce	234
603	Invertování výběru	234
604	Zrušení výběru	234
605	Zobrazení a skrytí stavového řádku	234
606	Jak zjistit velikost všech vybraných položek	235
607	Jak odstranit položku	235
608	Jak trvale odstranit položku	236
609	Jak se zbavit varování při odstranění položky	236
610	610 Proč nejde soubor odstranit?	236
611	611 Jak otevřít koš	236
612	612 Jak vrátit odstraněnou položku na původní místo	237
613	Definitivní odstranění souboru z koše	237
614	Jak vysypat koš	237
615	Zvětšení kapacity koše	237
616	Vypnutí koše	238
617	Jak vytvořit ve stejné složce kopii souboru	238
618	Příprava prostředí pro kopírování nebo přesun dat	239
619	Kopírování položky mezi dvěma okny	240
620	Kopírování vybraných položek pomocí pravého tlačítka myši	241
621	Přesun vybraných položek Kopírování pomocí pravého tlačítka myši	241
622	Jak využívat schránku Windows	241
623	Jak zjistit obsah schránky	242
624	Kopírování vybraných položek pomocí schránky	242
625	Přesun vybraných položek pomocí schránky	243
626	Kopírování přesunem ikony na ikonu složky do Navigačního podokna	243
627	Přesun vybraných dat pomocí myši do navigačního panelu	244
628	Kolize názvů při kopírování nebo přesunu	244
629	Rozhodnutí o zachování souboru při kolizi názvů	245
630	Pozastavení kopírování nebo přesunu	246
631	Zrušení kopírování nebo přesunu	246
632	Kopírování do naposledy otevřených složky	246
633	Kopírování a přesun do složky, která není v seznamu	247
634	Kopírování cesty k souboru do jiné aplikace	247
635	Kopírování cesty k souboru, jiný postup	248

636	Klíčová slova	248
637	Skrytí položek	249
638	Zobrazení skrytých položek	249
639	Otevření skrytého souboru	249
640	Ochrana souboru před nežádoucími změnami	249
641	Jak vytvořit zástupce pomocí myši	250
642	Vytvoření zástupce z místní nabídky	250
643	Spouštění zástupce klávesovou zkratkou	251
644	Změna ikony zástupce	251
	Zobrazení souborů a složek v okně aplikace Průzkumník	252
645	Zobrazení náhledu souboru v ikoně složky	252
646	Změna ikony složky	252
647	Zobrazení cesty k souboru v záhlaví okna aplikace Průzkumník	253
648	Jak získat rychle Informace o souboru	253
649	Skutečná velikost souboru	253
650	Kolik místa zabírá soubor na disku?	253
651	Nastavení vlastností složky	254
652	Výchozí nastavení složek	254
653	Nastavení způsobu procházení složkami	254
654	Nastavení funkce myši pro operace s ikonami	254
655	Jak zamezit zobrazení naposledy použitých souborů a složek ve složce Rychlý přístup	255
656	Odstranění všech souborů a složek ze složky Rychlý přístup	255
657	Změna zobrazení položek v okně aplikace Průzkumník	255
658	Změna rozložení položek v okně Průzkumník pomocí klávesnice	256
659	Rychlá změna rozložení položek v okně Průzkumníku	256
660	Jak zobrazit v miniaturách náhled souboru	257
661	Změna řazení položek v okně Průzkumníku	257
662	Změna řazení položek v zobrazení Podrobnosti	258
663	Jak zvolit charakteristiky souborů pro zobrazení v okně Průzkumníku	258
664	Změna pořadí zobrazovaných charakteristik	259
665	Šířka sloupců v zobrazení Podrobnosti	259
666	Blesková úprava šířky sloupců v zobrazení Podrobnosti	260
667	Třídění seznamu souborů	260
668	Filtrování seznamu souborů	261
669	Filtrování seznamu souborů podle data	262
670	Jak zrušit filtrování seznamu	262
671	Jak rychle zpřístupnit dokumenty, s nimiž jste pracovali naposledy	262

672	Připnutí položky k Rychlému přístupu	263
673	Odepnutí položky od Rychlého přístupu	263
	Hledání souborů a složek	263
674	Univerzální postupy při hledání čehokoli	263
675	Hledání souborů a složek v aplikaci Průzkumník	263
676	Otevření složky s nalezeným souborem	264
677	Přerušení hledání	264
678	Jak hledat soubory stejného typu	264
679	Jak hledat soubory se shodnou příponou	264
680	Hledání podle data změny	264
681	Hledání podle velikosti	265
682	Kombinace podmínek hledání	265
683	Hledání podle obsahu souboru	265
684	Jak zapnout trvalé hledání podle obsahu souborů	266
	Další možnosti práce se soubory	266
685	Jak vytvořit virtuální disk	266
686	Jak spustit aplikaci při startu počítače	267
687	Jak zakázat spouštění aplikace při startu systému	267
688	Přehrávání multimediálních souborů na televizoru	267
689	Otočení fotografie	268
690	Prezentace fotografií	268
691	Prezentace fotografií jako pozadí plochy	268
692	Vypálení souborů na disk	269
693	Jak zjistit velikost všech vybraných složek	269
694	Tisk souboru z okna aplikace Průzkumník	269
	Služba OneDrive	270
695	Jak vytvořit systém složek v internetovém úložišti	270
696	Jak uložit dokument do internetového úložiště	271
697	Jak získat informace o nesynchronizovaných položkách	272
698	Výběr souborů a složek k synchronizaci	272
699	Jak otevřít složku OneDrive na webu	273
700	Změna zobrazení složek na webu OneDrive	274
701	Jak zálohovat soubor na úložišti OneDrive	274
702	Co dělat, když se soubor na OneDrive nenahrál?	275
703	Prohlížení obsahu souboru uloženého na OneDrive	275
704	Jak vybírat položky v okně OneDrive	275
705	Obnovení souboru ze zálohy OneDrive	275

706	Jak zjistit, že jsou všechny soubory aktualizovány	276
707	Nastavení OneDrive	276
708	Jak zjistit velikost svého internetového úložiště	276
709	Automatické zapnutí služby OneDrive při zapnutí počítače	276
710	Jak zvětšit své internetové úložiště	276
711	Zrušení synchronizace souborů	276
712	Uložení snímků obrazovky na internetové úložiště	276
713	Proč nejde snímek obrazovky uložit do cloudu?	277
714	Kde hledat snímky obrazovky?	277
715	Ve které složce jsou umístěny snímky obrazovky?	277
716	Jak zapnout nebo vypnout ukládání snímků obrazovky na OneDrive	277
717	Automatické stahování fotografií a videa na OneDrive	277
10	Nastavení systému	278
718	Jak procházet oknem Nastavení	278
719	Prohledávání okna Nastavení	279
720	Okno Ovládací panely	279
	System	280
721	Informace o počítači	280
722	Přejmenování počítače	281
723	Prizpůsobení displeje – změna velikosti textu	281
724	Změna formátu písma v oknech	282
725	Rozšíření zobrazení na dva monitory	282
726	Prizpůsobení displeje – záměna dvou monitorů	283
727	Určení hlavního monitoru	283
728	Identifikace monitorů	283
729	Co dělat, když jeden monitor zkolabuje	283
730	Co dělat, když jeden monitor zkolabuje a není dostupné okno Nastavení	283
731	Co dělat, když není na jednom z monitorů dostupné záhlaví okna	284
732	Co dělat, když vůbec není dostupné záhlaví dialogového okna	284
733	Jak zobrazit totéž na obou monitorech	284
734	Změna orientace obrazu na monitoru	284
735	Rozlišení displeje	285
736	Jak odinstalovat aplikaci	285
737	Využití disků – úložiště	285
738	Pohasnutí obrazovky při rozpoznání nečinnosti	286
739	Automatické uvedení počítače do spánku	286

Čas a jazyk	287
740 Automatické nastavení času	287
741 Změna data a času	287
742 Automatické nastavení přechodu na letní čas	287
743 Nastavení časového pásma	287
744 Změna formátu data a času	288
745 Změna formátu data a času – vlastní formát	288
746 Jak zabránit nežádoucí změně století v kalendářním údaji	288
747 Přidání hodin pro další časová pásma	289
748 Změna umístění	289
749 Jak přidat jazyk	289
Nástroje pro správu	290
750 Otevření okna Nástroje pro správu	290
751 Sledování prostředků	291
752 Vyčištění disku	291
753 Jak zjistit, který disk potřebuje vyčistit	292
754 Automatická optimalizace jednotek	293
755 Ruční optimalizace jednotky	293
756 Kontrola chyb jednotky	294
757 Jak otevřít okno Správa počítače	294
758 Změnit písmeno jednotky	294
Správa zařízení	294
759 Otevření okna Správce zařízení	295
760 Zobrazení vlastností zařízení	295
761 Povolení a zákaz zařízení	296
762 Aktualizace ovladače	296
763 Odinstalování ovladače	296
764 Otevření okna pro nastavení tisku	296
765 Určení výchozí tiskárny	297
766 Zobrazení tiskových úloh	297
767 Tisk otevřeného dokumentu	297
768 Předvolby tisku	298
769 Záměna tlačítek myši	298
770 Nastavení kolečka myši	298
771 Kolečko myši v neaktivních oknech	299
772 Rychlost poklepání myši	299
773 Zapnutí funkce ClickLock myši	299

774	Jak zvýšit nebo snížit rychlost ukazatele myši	299
775	Automatický přesun ukazatele myši na výchozí tlačítko	300
776	Stopa za ukazatelem myši	300
777	Jak najít na obrazovce ukazatel myši	300
778	Nastavení automatického přehrávání	300
779	Nastavení hlasitosti pomocí směšovače	301
780	Úplné vypnutí zvuku ze zařízení	301
	Síť a internet	301
781	Kde hledat nastavení sítě	302
782	Zapnutí zjišťování sítě	302
783	Připojení k síti	302
784	Jak vytvořit domácí skupinu	302
785	Připojení k domácí skupině	303
786	Změna připojení k domácí síti	303
787	Jak zjistit heslo domácí skupiny	303
788	Změna nastavení domácí skupiny	303
789	Nastavení připojení k síti pro hosta	304
790	Jak nastavit sdílení položek	304
791	Upřesnění oprávnění sdílené položky	304
792	Jak zjistit vlastní IP adresu	305
793	Existuje síťové připojení s dalším počítačem?	305
794	Jak získat přehled o využití sítě	305
795	Jak zjistit, jaký objem dat využívají v síti aplikace	305
	Účty	305
796	Správa vlastního účtu	306
797	Spravovat přihlašovací e-mail nebo telefonní číslo	306
798	Co dělat, když se nemůžete přihlásit ke svému účtu	306
799	Změna obrázku k vlastnímu účtu	307
800	Sejmutí vlastního portréту webkamerou	307
801	Změna hesla účtu	308
802	Přihlašování pomocí PIN kódu	308
803	Obrázkové heslo	308
804	Volba způsobu přihlášení k systému	309
805	Vytvoření účtu člena rodiny	309
806	Kontrola dítěte	309
807	Blokování nevhodných webů	309
808	Nastavení synchronizace s jiným zařízením	310

	Usnadnění přístupu	310
809	Usnadnění přístupu z přihlašovací obrazovky	310
810	Schémata motivů s vysokým kontrastem	310
811	Nastavení vysokého kontrastu	311
812	Jak se zbavit zobrazení vysokého kontrastu	311
813	Zapnutí lupy	311
814	Kde hledat panel Lupa	312
815	Změna měřítka zobrazení Lupy	312
816	Změna okna Lupy	312
817	Nastavení Lupy	313
818	Jak spustit předčítání	313
819	Automatické spuštění předčítání	313
820	Úprava hlasu předčítání	313
821	Klávesnice na obrazovce	313
822	Zapnutí numerické klávesnice na klávesnici na obrazovce	314
823	Zapnutí funkčních kláves na klávesnici na obrazovce	314
824	Zapnutí funkce Klávesnice jedním prstem	314
825	Rychlé zapnutí funkce Klávesnice jedním prstem	315
826	Zamknutí přepřepovače při psaní na Klávesnici jedním prstem	315
827	Ozvučení speciálních kláves	315
828	Jak zabránit nechtěné reakci při delším podržení klávesy	315
829	Rychlé zapnutí funkce Upozornění zvukem na stisk klávesy	316
830	Filtrování kláves	316
831	Velikost ukazatele myši	316
832	Myš klávesnicí	316
833	Rychlý pohyb myši klávesnicí	316
834	Vypnutí pozadí Windows	316
835	Vypnutí přebytečných animací	317
836	Tloušťka kurzoru	317
837	Vizuální upozornění na zvuky	317
	Soukromí	317
838	Přečtěte si Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů	317
839	Sledování polohy	318
840	Zvolte aplikace, které mohou získat přístup	318
	Písmo	318
841	Jaké typy písma jsou v systému nainstalovány	319
842	Umí nainstalované písmo česky?	319
843	Jak získat informace o použití písma ve Windows 10	319

844	Kde získat další fonty	319
845	Instalace nového písma	320
846	Jak odstranit písmo	320
	Aktualizace a zabezpečení	320
847	Přehled o aktualizaci systému	320
848	Naplánování aktualizací	320
849	Aktualizace ostatních aplikací Microsoftu	321
850	Jak zobrazit historii aktualizací	321
851	Jak odinstalovat aktualizace	321
852	Obnovení systému	321
853	Ochrana počítače – aplikace Windows Defender	322
854	Okno aplikace Windows Defender	322
855	Změna nastavení Brány Firewall	323
856	Zálohování dat pomocí Historie souborů	324
857	Zapnutí zálohování	324
858	Zapnutí Historie souborů	325
859	Výběr složek pro zálohování	325
860	Nastavení režimu zálohování	325
861	Odebrání složky ze zálohování	326
11	Prohlížeč internetu Microsoft Edge	327
862	Spouštění aplikace Microsoft Edge	327
863	Spuštění aplikace Microsoft Edge hledáním	327
	Surfování na internetu	327
864	První hledání	327
865	Využití automatického dokončování	328
866	Zkuste štěstí	328
867	Klávesnice okna Microsoft Edge	328
868	Kde hledat nastavení aplikace Microsoft Edge	328
869	Změna výchozího vyhledávače	328
870	Výchozí stránka a tlačítko Domů	329
871	Využití hypertextových odkazů	329
872	Otevření stránky v novém okně	329
873	Otevření stránky v nové záložce	329
874	Procházení mezi stránkami	330
875	Zastavení načítání stránky	330
876	Obnovení stránky	330

	Další možnosti Microsoft Edge	330
877	Nová záložka	330
878	Procházení mezi záložkami	331
879	Procházení mezi velkým počtem záložek	331
880	Aktualizace všech záložek	331
881	Zavření záložky	331
882	Zavření všech nově otevřených záložek	331
883	Zavření všech záložek kromě jediné	331
884	Jak znovu otevřít zavřenou záložku	331
885	Kopie záložky	332
886	Pořadí záložek	332
887	Přesun záložky mimo okno aplikace	332
888	Přesun záložky mezi dvěma okny aplikace Microsoft Edge	332
889	Spojení dvou oken aplikace Microsoft Edge	333
890	Zdrojový kód stránky	333
891	Zobrazení stránky pro čtení	333
892	Změna charakteru textu v režimu čtení	333
893	Rolování stránky	333
894	Rychlý pohyb po webové stránce	334
895	Měřítka zobrazení stránky	334
896	Označení výběru na stránce	334
897	Kopírování obsahu stránky pomocí schránky Windows	335
898	Uložení obrázku z webové stránky	335
899	Jak uložit obrázek, který nelze uložit	335
900	Jak uložit obrázek, který nelze uložit – jiný postup	336
901	Prohledávání stránky	336
902	Tisk webové stránky	337
903	Stahování souborů	338
904	Zobrazení stažených souborů	338
905	Jak přidat stránku mezi Oblíbené položky	338
906	Jak vytvořit novou složku pro oblíbené položky	339
907	Otevření stránky podle oblíbených položek	339
908	Vyřazení položky z oblíbených	339
909	Změna složky u oblíbené položky	339
910	Import oblíbených položek	340
911	Otevření stránky podle Historie	340
912	Trvalé otevření panelu Centrum	340
913	Režim Webové poznámky	340

914	Vytvoření webové poznámky	341
915	Uložení webové poznámky	341
916	Panel K přečtení	341
917	Odeslání webové poznámky do aplikace K přečtení	342
918	Aplikace K přečtení	343
12	Notebook a tablet	345
	Napájení notebooku	345
919	Kontrola nabití akumulátoru	345
920	Automatické zhasínání obrazovky	345
921	Nastavení přechodu notebooku do režimu spánku	345
922	Volba schématu napájení	345
923	Co dělat, když nechcete šetřit energií	346
924	Nastavení jasu obrazovky	346
925	Jak změnit nastavení schématu napájení	346
926	Jak změnit pokročilé nastavení schématu napájení	347
927	Resetování pokročilého nastavení napájení	347
928	Obnovení výchozího nastavení schématu napájení	348
929	Vytvoření vlastního schématu napájení	348
930	Nastavení tlačítek napájení	348
931	Nastavení pro tlačítko režimu spánku	349
932	Nastavení pro zavření víka	349
933	Aktivace ochrany heslem při obnovení činnosti	349
934	Ochrana heslem při obnovení normální činnosti	349
935	Zapnutí rychlého spuštění	350
936	Režim spánku v nabídce Start	350
937	Hibernace v nabídce Start	350
938	Centrum nastavení mobilních zařízení	350
939	Nastavení jasu z panelu Centrum akcí	351
940	Spořič baterie	351
941	Detailní nastavení spořiče baterie	352
942	Jak povolit běh některým aplikacím na pozadí při zapnutém spořiči baterie	352
943	Jak dlouho ještě vydrží baterie?	352
944	Jak získat přehled o využití baterie	352
945	Zapnutí sítě Wi-Fi	352
946	Připojení k síti Wi-Fi	352
947	Automatické připojení k síti Wi-Fi	353
948	Odpojení od sítě	353

949	Kontrola připojení k síti Wi-Fi	353
950	Připojení k síti Wi-Fi z hlavního panelu	353
951	Režim v letadle	353
952	Ukončení režimu v letadle	354
953	Rychlé odpojení notebooku od sítě	354
	Nastavení a využití touchpadu	354
954	Nastavení tlačítek touchpadu	354
955	Otevření ovládacího panelu touchpadu	354
956	Jak porozumět pokynům při nastavení touchpadu	355
957	Obnovení výchozího stavu touchpadu	355
958	Odpojení touchpadu	356
959	Aktivace odpojeného touchpadu	356
960	Aktivace tlačítek touchpadu	356
961	Aktivace klepnutí prstem na plochu touchpadu	356
962	Přesun objektu pomocí touchpadu	356
963	Přesun objektu přetažením a podržením	356
964	Přesun objektu přetažením s uzamknutím	357
965	Rolování okna pomocí touchpadu	357
966	Aktivace otáčení obrázků a objektů	357
967	Změna měřítko zobrazení pomocí touchpadu	357
968	Rychlé otevření panelu úloh pomocí touchpadu	357
969	Rychlý přístup k pracovní ploše pomocí touchpadu	358
970	Otevření panelu Centrum akcí pomocí touchpadu	358
971	Ikona touchpadu na hlavním panelu	358
	Tabletový režim	359
972	Zapnutí tabletového režimu	359
973	Potažení dotykem prstu	359
974	Přepínání mezi aplikacemi v režimu zobrazení úkolů	359
975	Zobrazení hlavního panelu	359
976	Návrat k předchozí aplikaci	359
977	Práce s dvěma okny v tabletovém režimu	359
978	Synchronní změna velikosti dvou oken současně v tabletovém režimu	360
979	Návrat okna k zobrazení na celé ploše	360
980	Zavření okna v režimu tabletu	360
981	Otevření Centra akcí	360
982	Ukončení tabletového režimu	360

13	U operačního systému nezůstaneme	361
	Užitečné webové stránky	361
983	Překladače	361
984	Hudba a video	361
985	Nakladatelství Computer Press	361
986	Wikipedia	361
987	Facebook	362
988	Google Plus	362
989	Jízdní řády	362
990	Úschovna	362
	Užitečné aplikace	362
991	Jaké známe typy programů?	363
992	Kde hledat další programy	363
993	Antivirový software	363
994	Kancelářský balík programů	364
995	Adobe Reader	364
996	Prohlížeč internetu	364
997	Archivace a komprimace dat	364
998	Úprava fotografií	365
999	Střih videa	365
1000	Vypalování disků	365
1001	Země, ale i kus vesmíru	365
	Rejstřík	367

1 Úvod do systému

V této kapitole, určené převážně pro naprosté začátečníky, najdete několik tipů, které vám poslouží při zapnutí počítače a startu systému, přihlašování k systému a také při vypnutí počítače. Trochu mimo v pořadí se v této kapitole dočtete, jak pracovat s okny pro nastavení systému a jak si vytvořit účet Microsoft. Hned od příští kapitoly totiž budete tyto informace potřebovat.

1 Jak získat Windows 10



začátečník

V době psaní této knihy lze získat Windows 10 zdarma, pokud si kupujete nový počítač nebo pokud přecházíte z nižších verzí systému (Windows 7, Windows 8.1). Je docela dobře možné, že ve vašem systému se již v oznamovací oblasti hlavního panelu (vpravo dole) zobrazila bílá ikona Windows. Klepnete-li na ni, můžete si nový systém rezervovat a krátce na to dostanete informaci, že si můžete Windows 10 stáhnout a instalovat. Více informací získáte na webové stránce <https://www.microsoft.com/cs-cz/windows/windows-10-upgrade>.

2 Jak spouštět systém



začátečník

O spouštění operačního systému Windows 10 (dále jen Windows 10) se nemusíte nijak starat. Spustí se vždy automaticky, jakmile zapnete nebo restartujete počítač. Je však třeba, abyste sledovali, co se při startu systému děje. Dojde-li k neobvyklým událostem (mezi ně se nepočítá aktualizace systému), je možné, že je systém zavírován.

3 Aktivace systému



začátečník

Po prvním spuštění je třeba systém aktivovat, jinak jej nebudete moci plnohodnotně používat. Kód jste získali při instalaci systému, měl by vám přijít prostřednictvím elektronické pošty. Pro aktivaci ale musíte něco udělat. Stiskněte tlačítko **Start** (v levém dolním rohu) a dále zvolte položku **Nastavení**. Pak v okně **Nastavení** postupně klepněte na tlačítka **Aktualizace a zabezpečení** → **Aktivace** → **Zadat kód Product Key**. Toto číslo má 25 míst, zhruba v tomto tvaru XXXX- XXXX- XXXX- XXXX- XXXX. Je třeba, abyste v okně **Zadat kód Product Key** zapsali do prázdného pole tento kód. Pomlčky se vyplňují automaticky. Tento kód také můžete do tohoto pole zkopírovat, pokud jste jej získali v elektronické podobě.

Aktivační kód lze zadat i z okna **Systém** → **Základní informace o počítači**, jak se popisuje u typu č. 6.

4 Jak se přihlásit k systému



začátečník

Start systému se zastaví na přihlašovací obrazovce, která si od vás vyžádá způsob přihlášení a heslo. Pokud je v počítači zřízeno několik účtů, je ještě navíc třeba nejdříve zvolit účet, kterým se budete přihlašovat.

Seznam účtů, které jsou k dispozici, je umístěn na přihlašovací obrazovce v levém rohu dole.

Ve výchozím stavu se budete k systému přihlašovat heslem, které vám přidělí správce počítače (administrátor).

Sami potom můžete zvolit po klepnutí na odkaz **Možnosti přihlášení**, zda se budete přihlašovat heslem, prostřednictvím PINu nebo obrázkovým heslem.

O tom, jak změnit přihlašovací heslo a způsob přihlašování, se dočtete v této knize v tipech č. 22 nebo 796–804.

5 Co lze nastavit z přihlašovací obrazovky



Vpravo dole na přihlašovací obrazovce najdete sadu čtyř tlačítek, pomocí nichž lze nastavit zásadní změny ještě předtím, než se k systému přihlásíte. Odprava:

- **Vypnout** – Rozevře se nabídka, která umožní počítač uvést do režimu spánku, vypnout nebo restartovat. Tady buďte opatrní, pokud se znovu přihlašujete k počítači, který je v režimu spánku. Hrozí ztráta neuložených dat.
- **Usnadnění přístupu** – Již teď lze určit některá usnadnění pro postižené občany, jako je třeba lupa předčítání nebo klávesnice na obrazovce.
- **Připojit k internetu** – Otevře se podokno pro připojení počítače k síti.
- **Změnit klávesnici a jazyk** – Zobrazí se nabídka dostupných jazyků a klávesnic.


6 Jak zjistit výkon počítače



Pro úspěšnou práci s OS Windows 10 by měl mít váš počítač přinejmenším tyto parametry:

- Procesor: 1 GHz nebo rychlejší.
- Paměť RAM: 1 GB pro 32bitový systém nebo 2 GB pro 64bitový systém.
- Volné místo na pevném disku 16 GB pro 32bitový systém nebo 20 GB pro 64bitový systém.
- Grafický adaptér s podporou standardu Microsoft DirectX 9 a ovladačem WDDM 1.0.
- Chcete-li využívat dotykové funkce, potřebujete tablet nebo monitor podporující vícenásobný dotyk.
- Pro přístup k webu Windows Store, stahování a spouštění aplikací je zapotřebí aktivní připojení k internetu a rozlišení obrazovky alespoň 1024 × 600.

Chcete-li zjistit výkon svého počítače, na pracovní ploše Windows otevřete pravým tlačítkem myši místní nabídku a z ní zadejte příkaz **Vlastnosti**. Otevře se okno **Systém** → **Základní informace o počítači**, kde můžete zjistit parametry hlavních součástí počítače.



Obrázek 1.1: Informace o počítači a o systému

7 Jakou verzi Windows 10 máme ve svém počítači?



začátečník

Někdy je skutečně dobré vědět, s jakou verzí systému Windows 10 člověk pracuje. Tuto informaci lze získat například v okně Informace o počítači (viz obrázek 1.1) nebo také v okně, které otevřete z nabídky **Start** → **Systém** → **O systému**. V úvahu připadají systémy Windows 10 Home a Windows 10 Pro.

8 Jak aktivovat obrazovku Start



začátečník

Nabídku **Start**, a tedy i obrazovku **Start** zpřístupníte stiskem tlačítka **Start** úplně vlevo na hlavním panelu.

Jestliže se hlavní panel skrývá, stejnou službu vykoná stisk klávesy Windows.

9 Jak ukončit Windows 10 z nabídky Start



začátečník

Chcete-li vypnout počítač, a současně tedy ukončit systém Windows 10, nejdříve ukončíte všechny spuštěné aplikace. Neuděláte-li to, potom vás na tuto skutečnost systém upozorní nebo je ukončí za vás, pak ale hrozí ztráta neuložených dat.

Potom stisknete tlačítko **Start** a z nabídky **Start** zvolte položku **Vypnout**. Z rozevřené podnabídky pak volze příkaz **Vypnout**. Neodcházejte od počítače, dokud se operační paměť neuklidí a počítač se nevypne; vždy hrozí, že vás ještě může systém na nějakou chybičku upozornit.

10 Jak ukončit systém z okna Vypnout Windows



začátečník

Před ukončením systému je třeba zavřít všechny aplikace. Potom klepněte na pracovní plochu, aby bylo jisté, že právě plocha je aktivní, a stiskněte klávesovou zkratku Alt+F4. Otevře se okno **Vypnout Windows** jako na obrázku 1.2. Z rozevřacího seznamu **Co chcete s počítačem udělat?** zvolte položku **Vypnout** a pak stiskněte tlačítko **OK**. Sledujte průběh vypínání systému a buďte připraveni zasáhnout.



Obrázek 1.2: Okno Vypnout Windows

11 Odhlášení



začátečník

Je-li v počítači zřízeno více účtů, můžete se od svého účtu odhlásit a umožnit přístup jinému uživateli, aniž byste přitom vypínali nebo restartovali počítač.

Nejdříve ukončíte všechny aplikace, v opačném případě hrozí ztráta neuložených dat. Odhlásit se můžete z pracovní plochy stiskem klávesové zkratky Alt+F4. V otevřeném okně **Vypnout Windows** (viz obrázek 1.2) zvolte z rozevřacího seznamu **Co chcete s počítačem udělat?** položku **Odhlásit se**.

Nechte systém chvíli pracovat. Potom se opět zobrazí přihlašovací obrazovka a může se přihlásit jiný uživatel.

12 Odhlášení z nabídky Start



začátečník

Jako první položka nabídky **Start** (stisk klávesy Windows) se nabízí jméno přihlášeného uživatele. Klepnutím na tuto položku se rozevře nabídka, z níž lze zadat příkaz **Odhlásit se** – viz obrázek 1.3.

Nezapomeňte před odhlášením ukončit programy a zavřít všechny rozpracované úlohy. Pokud to neuděláte, systém vás na to upozorní, ale lepší je na to nespoléhat.

13 Režim spánku



Přejde-li systém do režimu spánku, zůstanou spuštěné všechny běžící aplikace a otevřené všechny rozpracované soubory, počítač však vypne pevné disky a nechá pohasnout monitory. Počítač přechází do režimu snížené spotřeby.

Není tedy třeba ukončovat aplikace a zavírat otevřená okna. Systém uvedete do režimu spánku z nabídky **Start** (stisk klávesy Windows) zadáním příkazu **Vypnout** → **Režim spánku**.

Režim spánku ukončíte jakýmkoli pohybem myši nebo stiskem významové klávesy.

Systém umožní nastavit automatický přechod do režimu spánku po rozpoznání nečinnosti. Více o tom čtete v tipu č. 739.

14 Přepnutí mezi uživateli



K počítači může být současně přihlášeno několik uživatelů, pracovat však může pouze jeden. Chcete-li umožnit práci jinému uživateli, je třeba využít možnosti přepínání mezi uživateli.

Nemusíte ukončovat aplikace ani zavírat okna s dokumenty. Klepněte na pracovní plochu a stiskněte klávesovou zkratku Alt+F4. Otevře se okno **Vypnout Windows** – viz obrázek 1.2. Z rozevíracího seznamu **Co chcete s počítačem udělat?** zvolte položku **Vypnout** a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Za chvíli se zobrazí přihlašovací obrazovka – nyní se může k počítači přihlásit další uživatel.

Pokud budete chtít pracovat opět vy, je třeba, aby jiný uživatel opět vydal výše uvedeným postupem příkaz k přepnutí mezi uživateli.


Pokud by bylo už třeba počítač vypnout, je nutné, aby se odhlásili všichni uživatelé (viz tip č. 11).

15 Přepnutí mezi uživateli z nabídky Start



Zpřístupníte-li obrazovku **Start** (stiskem klávesy Windows), najdete název svého účtu nahoře jako první položku nabídky **Start**. Klepnutím na toto místo dostanete nabídku s přehledem všech uživatelů, kteří v tomto počítači mají zřízený účet.

Klepnete-li na položku s jménem uživatele, systém umožní přístup k systému právě tomuto uživateli. Jen je třeba, aby se přihlásil některým z výše uvedených typů přihlášení.



Obrázek 1.3: Přepnutí mezi uživateli z nabídky Start

16 Restart systému



začátečník

K restartu systému je třeba sáhnout tehdy, dostanete-li se do potíží nebo si to vyžádá změna nastavení nebo aktualizace systému či některé z instalovaných aplikací.

V žádném případě nesmíte restartovat systém stiskem tlačítka RESET na skříní počítače; toto tlačítko použijte jen tehdy, jestliže není možné restartovat počítač předepsaným způsobem.

Dříve než přistoupíte k restartu systému, ukončete všechny aplikace a zavřete všechny rozpracované dokumenty. Potom z nabídky **Start** (klávesa Windows) zadejte příkaz **Vypnout** → **Restartovat**.

Systém zcela vyčistí operační paměť a pak spustí znovu start; vyčkejte a nijak do startu nezasahujte, dokud se nezobrazí přihlašovací obrazovka. Potom se přihlaste k systému výše uvedeným způsobem (tip č. 4).


Systém lze restartovat i z okna **Vypnout Windows** – viz obrázek 1.2.

17 Využití aplikace Začínáme



začátečník

Aplikace **Začínáme** může představovat úvod k vašemu seznámení s Windows 10. Spustíte ji z nabídky **Start** (klávesa Windows) a z ní zvolte příkaz **Začínáme**. Není-li tento příkaz dostupný, stačí napsat z klávesnice několik prvních znaků tohoto slova a příkaz se zobrazí. Vzápětí se otevře okno podobné obrázku 1.4.



Obrázek 1.4: Okno aplikace Začínáme

Prostřednictvím tohoto okna si můžete přehrát video (**Vítejte**), seznámit se s novinkami nebo získat nápovědu k některým základním postupům.

V této knize vás několikrát na postupy, které jsou dostupné prostřednictvím okna **Začínáme**, upozorníme, například v tipech č. 863, 718, 781 a mnoha dalších.

18 Jak otevřít okno Nastavení



Okno **Nastavení**, pomocí něhož lze nastavit většinu parametrů Windows, v této fázi (pokud postupujete chronologicky) ještě nepotřebujeme, ale již v příští kapitole se s ním setkáte. Proto je dobré vědět, jakým způsobem je otevírat; nebudeme se potom již zdržovat stále stejným popisem.


Okno **Nastavení** otevřete z nabídky **Start** (klávesa Windows); ve výchozím nastavení zde jeho položku najdete. Není-li zde, při otevření nabídky **Start** napište první znaky slova „nastavení“ a brzy se vám zobrazí na první pozici jako **Nejlepší shoda**.

19 Použití prostého přepínače



Systém Windows 10 přináší v okně **Nastavení** nový jednoduchý přepínač. Setkáte se s ním všude tam, kde je možné rozhodnout se mezi alternativami zapnuto – vypnuto. Klepnutím na tento přepínač se změní nastavení – viz obrázek 1.5.

Tuto změnu není třeba nijak potvrzovat, systém reaguje okamžitě.



Obrázek 1.5: Jednoduchý přepínač

20 Místní nabídka




začátečník

Velmi často se v této knize setkáte se zadáváním příkazů místní nabídky. Je to spolu s klávesovými zkratkami nejrychlejší způsob zadávání příkazů, navíc nemusíte nic hledat a nic si pamatovat, protože místní nabídka je vždy po ruce.

Místní nabídku otevřete klepnutím pravým tlačítkem myši na objekt, jehož se má příkaz týkat. Položku v nabídce pak aktivujete již běžně levým tlačítkem myši.

Je obvyklé, že stejné okno dává na různých místech různou místní nabídku.

Na obrázku 1.6 můžete vidět nabídku, kterou dává položka v nabídce **Start**.



Obrázek 1.6: Místní nabídka

21 Tlačítka v dialogových oknech



začátečník


V této knize budeme často popisovat nastavení pomocí dialogových oken. Tato dialogová okna většinou nebudeme zobrazovat, velkou pozornost ale budeme věnovat přesnosti popisků, aby nedošlo k nedorozumění.

Ve většině dialogových oken najdete trojici tlačítek jako na obrázku 1.7 – **OK**, **Zrušit**, **Použít**. Je třeba, abyste věděli, co bude po stisku těchto tlačítek následovat.

- **OK** – nastavené změny se vykonají a dialogové okno se zavře.
- **Zrušit** – k žádným změnám nedojde a dialogové okno se zavře; zde se někdy můžete setkat i s tlačítkem **Storno**, které má stejný význam.

- **Použít** – změny se vykonají, ale dialogové okno zůstane otevřené. Můžete se tedy přesvědčit, jaký měly změny účinek; pokud by nevyhovovaly, máte ještě čas je v okně vrátit zpět.

Tady nelze než doporučit, abyste změny vykonávali po jedné a pak vždy prověřili jejich účinek stiskem tlačítka **Použít**. V případě, že bude změn více a následky budou poněkud nežádoucí, můžete někdy dlouho pátrat po tom, která změna nastavení to vlastně způsobila.



Obrázek 1.7: Trojice tlačítek dialogového okna

22 Vytvoření účtu Microsoft



Jestliže chcete plně využívat všech funkcí Windows 10 a také získat úložiště v cloudu (na webových stránkách onedrive.com), je třeba, abyste se přihlašovali pod účtem Microsoftu.

Pokud tento účet nemáte, je třeba jej vytvořit.

V okně **Nastavení** → **Účty** → **Rodina a jiní uživatelé** lze vytvořit nové účty pro nové uživatele počítače; jedním z nich můžete být i sami, ale přihlášení pod účtem Microsoft. Klepněte na odkaz **Přidat na tento počítač někoho jiného**.


Otevře se okno **Jak se bude tato osoba přihlašovat?** Protože váš účet Microsoftu zatím neexistuje, klepněte na odkaz **Nemám přihlašovací údaje této osoby** a stiskněte tlačítko **Další**.

Teď je třeba zadat jméno a příjmení a elektronickou adresu; použijte příponu outlook.com. Je velmi pravděpodobné, že dojde ke konfliktu s již existující adresou, o čemž dostanete vzápětí v okně informaci. Potom je třeba vytvořit takovou elektronickou adresu, aby byla jedinečná. Příklad můžete vidět na obrázku 1.8.

Zadejte ještě heslo pro přihlašování. Je třeba, aby heslo bylo silné, tedy kombinace číslic a malých a velkých písmen. Potom stiskněte tlačítko **Další**.

Dále je třeba, abyste zadali telefonní číslo, které pomůže váš účet zabezpečit. Podle potřeby vydejte souhlas se zasíláním nabídek Microsoftu (někdy nemusí uškodit vědět, co je nového) a stiskněte tlačítko **Další**. Tím současně vydáte souhlas s poskytováním služeb Microsoftu.

To je vše. Nyní se tímto účtem přihlaste k počítači.



Pustíme se do vytvoření vašeho účtu.

Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox. Všechny tyto služby jsou lepší a osobnější, když se k nim přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft.* [Další informace](#)

Jan Novák

✓ Účet honzicek.novak@outlook.com je k dispozici.

honzicek.novak @outlook.com

[Použít místo toho vaši e-mailovou adresu](#)

••••••••

Česká republika

*Pokud už nějakou službu Microsoft používáte, vraťte se zpátky a přihlaste se pomocí daného účtu.

[Přihlásit se pomocí existujícího účtu](#)

Další Zpět

Obrázek 1.8: Vytvoření účtu Microsoftu

23 Jak se připojit ke službě Onedrive



Jste-li přihlášení k počítači účtem Microsoftu, můžete spustit aplikaci Microsoft Edge, nejlépe tlačítkem aplikace, které již je umístěno na hlavním panelu.

Do adresního řádku okna napište výraz onedrive.com. To je vše. V okně se vzápětí zobrazí připravené složky, ale plocha okna bude prázdná. Čeká na vaše data.

Takto se lze přihlásit ke službě Onedrive z libovolného počítače, což znamená, že vaše data budou pořád s vámi.

2 Nabídka Start a úvodní obrazovka, spouštění aplikací

Tato kapitola je určena především začínajícím uživatelům počítače, tedy i těm, kteří se se systémem Windows setkávají poprvé, a pak těm, kteří k Windows 10 přecházejí ze starších systémů, jako jsou například Windows XP nebo Windows 7

24 Aktivace nabídky Start



začátečník

Obrazovku **Start** a s ní také nabídku **Start** lze aktivovat několika způsoby:

- Stiskem tlačítka **Start** vlevo na hlavním panelu.
- Stiskem klávesy Windows.
- Stiskem klávesové zkratky Ctrl+Esc.

Obrazovku **Start** skryjete stiskem klávesy Esc nebo také klepnutím kamkoli na jiné místo obrazovky.

25 Spuštění aplikace z nabídky Start



začátečník

Instalované aplikace lze spustit z obrazovky **Start** nebo z nabídky **Start**. Je třeba ale vědět, jak se aplikace jmenuje.

Aktivujte obrazovku **Start** (klávesa Windows) a volte aplikaci buď v nabídce **Start** mezi nejčastěji používanými, nebo mezi dlaždicemi na obrazovce **Start**. Na položku aplikace stačí klepnout.

Nabídku **Start** ukazuje obrázek 2.1. Je to však natolik variabilní organizmus, že patrně nenajdete dva počítače, v nichž by vypadala shodně.

26 Spuštění aplikace zápisem



pokročilý

Nabídku **Start** nemusíte prohledávat, není nutné se ani orientovat v nabídce dlaždic. Stačí, když znáte název aplikace, kterou chcete spustit. Otevřete nabídku **Start** stiskem klávesy Windows nebo stiskem tlačítka **Prohledat web a Windows** na hlavním panelu; je umístěno hned vedle tlačítka **Start**. Napište název aplikace, kterou chcete spustit, případně výraz, který chcete hledat.

Výsledky hledání se rozdělí to čtyř skupin:


- **Nejlepší shoda** – výrazy, které přesně odpovídají nalezenému řetězci.
- **Aplikace** – programy, které začínají stejným řetězcem znaků.
- **Dokumenty** – soubory, jejichž název začíná tímto řetězcem znaků.
- **Web** – webové stránky odpovídající zadanému řetězci.

27 Spuštění aplikace stiskem tlačítka na hlavním panelu



začátečník

Na hlavním panelu lze najít tlačítka některých aplikací, ve výchozím nastavení to je Microsoft Edge nebo Průzkumník souborů. Další tlačítka aplikací si můžete sami na hlavní panel připnout – viz tipy č. 62–64. Stiskem tohoto tlačítka aplikaci spustíte. Je-li aplikace již spuštěná, je piktogram tlačítka barevně podtržený. Pokud na toto tlačítko klepnete, zpřístupní se otevřené okno této aplikace.



Obrázek 2.1: Nabídka Start

28 Otevření nabídky Všechny aplikace



začátečník

Nabídku **Start** můžeme přimět k tomu, aby zobrazila všechny instalované aplikace. Stisknete klávesu Windows a z nabídky **Start** zvolíte položku **Všechny aplikace**. Vzhled nabídky **Start** se změní podle obrázku 2.2.

Aplikace jsou zde seřazeny v abecedním pořádku. Stačí využít posuvník a vyhledat tu, kterou chcete spustit. Spuštění potvrdíte klepnutím.

Pokud je nainstalováno víc aplikací od jedné značky, například Adobe nebo Nero, najdete po pravé straně rozbalovací tlačítka; stisknutím tohoto tlačítka se zpřístupní všechny tyto aplikace.

29 Vyhledávání pomocí nabídky Start



začátečník

Stisknete-li tlačítko **Prohledat web** a **Windows** na hlavním panelu (je umístěné hned vedle tlačítka **Start**), zpřístupní se vstupní pole určené pro prohledávání nabídky **Start**, ale také aplikace Průzkumník nebo webových stránek.

Postupně zapisujte, co hledáte, a sledujte reakci nabídky **Start**. Hledáte-li aplikaci, obvykle se záhy její položka zobrazí jako nejlepší shoda. V jiných případech, jako třeba na obrázku, nenašel systém odpovídající shodu, a tak vám dává šanci prohledat web nebo počítač.

- Pro prohledání disků počítače stiskněte tlačítko **Moje data**. Spustí se aplikace Průzkumník v režimu vyhledávání.
- Pro prohledání internetu stiskněte tlačítko **Web**. Spustí se výchozí prohlížeč internetu s výchozím vyhledávačem, kde se již nabízejí výsledky hledání.

30 Dialogové okno Spustit




pokročilý

Aplikace lze spouštět rovněž pomocí dialogového okna Spustit; je to vlastně relikv z předchozích verzí Windows. Okno otevřete stiskem klávesové zkratky Windows +R.


V tomto okně stačí zadat název spouštěcího souboru a potvrdit jej stiskem tlačítka OK, aby se aplikace spustila.

Je však třeba vědět, jak se jmenuje spouštěcí soubor – nic nepomůže napsat Poznámkový blok, je třeba zapsat výraz „notepad“, podobně například „mspaint“ – Malování, nebo „calc“ – Kalkulačka.

Pokud popisujeme v této knize spouštění aplikací, vždy uvedeme název souboru, pomocí něhož lze aplikaci spustit prostřednictvím dialogového okna **Spustit**.



Obrázek 2.2: Všechny aplikace v nabídce Start



Obrázek 2.3: Vyhledávání pomocí nabídky Start

V praxi toto dialogové okno už patrně nepoužijete, přesto však v následujícím typu jeho existenci zdůvodníme.

31 Příkazový řádek




Toto je tip spíše pro pamětníky než pro pokročilé uživatele – připomeneme si staré dobré časy, kdy jsme pracovali s operačním systémem DOS. Ten je stále ještě součástí všech verzí Windows, tedy i Windows 10. Chcete-li tedy zadat příkaz DOSu, můžete, ale je třeba otevřít okno příkazového řádku.

V dialogovém okně **Spustit** (Windows+R) napište do pole **Otevřít** výraz „cmd“ a stiskněte tlačítko **OK** – viz obrázek 2.4. Otevře se okno **cmd.exe** a v něm najdete znak pro aktuální disk a blikající kurzor. Okno příkazového řádku lze otevřít i z místní nabídky tlačítka **Start**.

Od tohoto okamžiku zde můžete zadat libovolný příkaz DOSu. Aby vše nevyznělo jen tak platonicky, můžete si vyzkoušet například příkaz DIR nebo přepnutí na jiný disk – písmeno + dvojtečka.

Příkazový řádek využijeme například při kontrole funkčnosti sítě v tipu č 793.

Okno příkazového řádku můžete zavřít jako každé jiné okno stiskem zavíracího tlačítka, ale tady je čistší zapsat příkaz Exit a potvrdit jej stiskem Enter.




Obrázek 2.4: Dialogové okno Spustit

32 Místní nabídka tlačítka Start



Místní nabídka tlačítka **Start** je stále k dispozici a je to univerzální nástroj, který vám může operativně zpřístupnit žádanou funkci nebo otevřít hledané okno. Prozkoumejte ji! Klepněte na tlačítko **Start** pravým tlačítkem myši a dostanete nabídku jako na obrázku 2.5.

Odsud můžete například počítač vypnout, restartovat nebo se odhlásit, otevřít užitečná okna **Spustit**, **Správce úloh** či **Průzkumník souborů** nebo zpřístupnit některá okna pro nastavení systému. Zmínku o této místní nabídce najdete vždy u tipů, které popisují shodnou akci jinou cestou.



Obrázek 2.5: Místní nabídka tlačítka Start

33 Připnutí aplikace na obrazovku Start



začátečník

Libovolnou nainstalovanou aplikaci nebo i datový soubor lze umístit na plochu obrazovky Start tak, že ji sem připnete. Otevřete nabídku **Start** (klávesa Windows) a příslušnou aplikaci v ní vyhledejte. Z místní nabídky na položce aplikace (pravým tlačítkem myši) zadejte příkaz **Připnout na Start**.


34 Přesun dlaždic



začátečník

Dlaždicemi můžete na obrazovce **Start** libovolně pohybovat. Uchopte dlaždici myší a za trvalého stisku levého tlačítka ji přesunujte na jinou pozici. Pokud jsou v cestě jiné dlaždice, budou poslušně uhýbat a vytvářet volný prostor. Na místě dlaždice, kterou jste přesunuli jinam, zůstane prázdné místo, jako na obrázku 2.6.

Dlaždici nelze umístit zcela libovolně, obrazovka **Start** zachovává pravidelný rastr, přesně podle velikosti malých dlaždic.



Obrázek 2.6: Přesun dlaždice

35 Velikost dlaždic



U dlaždic aplikací, které jsou již nainstalovány, jsou dostupné čtyři různé velikosti (malé, střední, široké, velké). U aplikací, které na obrazovku **Start** umístíte sami, máte pouze dvě (malé a střední). Základní velikost je střední; tento rozměr bude mít dlaždice, kterou právě připnete k obrazovce **Start**.


Změna velikosti dlaždice je dostupná z místní nabídky (pravé tlačítko myši) zadáním příkazu **Změnit velikost** → a dále volbou ze čtyř (dvou) možností.

36 Vytvoření skupiny dlaždic



Skutečnost, že dlaždicemi lze na ploše obrazovky **Start** libovolně pohybovat, lze využít k tomu, že dlaždice můžete hromadit do skupin podle toho, jako spolu aplikace souvisejí. Tyto skupiny lze pojmenovat.

Ve výchozím stavu už existují dvě skupiny – **Živé dlaždice přehledně** a **Zábava a objevování**. Jakmile přemístíte dlaždici na prázdné místo, systém automaticky vytvoří novou skupinu. Tuto skupinu lze pojmenovat.



Obrázek 2.7: Pojmenování skupiny dlaždic

Najedte nad skupinu ukazatelem myši; zobrazí se pracovní název **Pojmenovat skupinu**, který je běžně skrytý. Klepnutím na tento název se otevře editační pole, do něž lze zapsat nový název jako na obrázku 2.7. Editaci názvu ukončíte stiskem Enter; nový název už se nebude skrývat.

37 Odepnutí dlaždice



začátečník

Dlaždici, kterou již na obrazovce **Start** nepotřebujete, můžete opět odepnout. Otevřete na ní místní nabídku (pravé tlačítko myši) a z ní zadejte příkaz **Odepnout od Startu**.

Dlaždice okamžitě zmizí.

Akce je to neodvolatelná, ale jistě není problém najít tuto aplikaci v nabídce **Start** a připnout ji znovu.

38 Složky v nabídce Start




začátečník

V nabídce **Start** se ve výchozím nastavení již zobrazují v dolní části některé složky. Klepnete-li na jejich položky, spustí se aplikace Průzkumník a v okně se otevře právě tato složka.

O tom, které složky se budou v nabídce **Start** zobrazovat, rozhodnete sami.

Otevřete okno **Nastavení** → **Prizpůsobení** → **Start** a zde klepněte na odkaz **Zvolte, které složky se mají zobrazovat v nabídce Start** – viz obrázek 2.8. Na ploše okna se zobrazí deset základních systémových složek, počínaje Průzkumníkem souborů a konče Osobní složkou.

Pomocí jednoduchého přepínače nastavte, zda má daná složka být zapnutá nebo vypnutá.



Obrázek 2.8: Takto lze zpřístupnit nastavení složek v nabídce Start

39 Nejpoužívanější aplikace v nabídce Start



Existují aplikace, které rozhodně budete spouštět častěji než jiné. V případě autora této aplikace to je rozhodně textový procesor Word, elektronický diář Outlook a tabulkový kalkulátor Excel. Ve vašem případě to může být podobné, nebo taky úplně jiné.

Systém rozpozná, které aplikace spouštíte nejčastěji, a může je umístit na čelné místo v nabídce **Start**. Je však třeba, abyste v okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Start** nastavili přepínač **Zobrazovat nejpoužívanější aplikace** do polohy **Zapnuto**.

40 Nezobrazovat položku v nabídce Start



Jestliže nechcete, aby se některá položka zobrazovala v nabídce **Start**, můžete toto zobrazování zrušit. Obvykle se to hodí u aplikací, které spouštíte jiným způsobem, například z hlavního panelu.

Nemá-li se položka zobrazovat, otevřete na ní místní nabídku (pravé tlačítko myši) a z ní zadejte příkaz **Nezobrazovat v tomto seznamu**. Reakce je okamžitá.

41 Nabídka Start na celou obrazovku



Po instalaci systému se obrazovka **Start** rozprostírá jen na části plochy displeje. Máte ale možnost ji rozmístit na celou plochu displeje.

Otevřete okno **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Start**. Zde nastavte přepínač **Používat celoobrazovkovou nabídku Start** do polohy **Zapnuto**.

Jakmile stisknete klávesu Windows, obrazovka **Start** překryje celý displej, ale samotná nabídka **Start** bude skrytá. Zobrazíte ji stiskem tlačítka v levém horním rohu.

42 Násobné spuštění aplikace



Některé aplikace dovolují násobné spuštění, tedy v několika oknech. Jestliže tomu nebrání jiné okolnosti, dalším klepnutím na položku v nabídce **Start** nebo na dlaždici na obrazovce **Start** se otevře nové okno dané aplikace. Dovolují to z běžných aplikací například Poznámkový blok nebo Malování. Zobrazení dvou dokumentů v různých oknech umožní snadné přenášení dat z jednoho dokumentu do druhého, jak bude popsáno například v tipech č. 315 nebo 618.

Spíš byste si měli dávat pozor, abyste aplikaci zbytečně nespouštěli ve více oknech. Proto se vždy, než dáte příkaz ke spuštění aplikace, přesvědčte pohledem na hlavní panel, zda aplikace již není spuštěná.

43 Spustit aplikaci jako správce



Některé aplikace mohou při své činnosti zasáhnout do základního nastavení systému, proto je třeba, aby s nimi nemohl manipulovat každý, ale jen správce systému (Administrátor). Takovou aplikaci pak spouštějte z nabídky **Start** pomocí místní nabídky zadáním příkazu **Spustit jako správce**.

Systém si dotazem ověří, zda opravdu smí tato aplikace provádět změny ve vašem počítači; musíte vydat souhlas.

Pokud nejste přihlášení jako správce počítače, najdete na stejném místě v místní nabídce příkaz **Spravovat**. Zadáte-li jej, otevře se dialogové okno, které si vyžádá heslo správce. Jestliže je neznáte, nebude tento způsob spuštění možný.

44 Kde hledat zástupce aplikací z nabídky Start




Autoři programu shromáždili všechny zástupce aplikací, které lze spustit z nabídky Start, do několika složek. Cesta k těmto zástupcům je poměrně složitá – C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.

Chcete-li si tuto složku zobrazit, v nabídce **Start** na položce aplikace zadejte z místní nabídky příkaz **Otevřít umístění souboru**.

45 Naposledy použité dokumenty v nabídce Start



Pokud se u položky v nabídce **Start** zobrazuje po pravé straně rozbalovací šipka, můžete klepnutím na toto místo zpřístupnit detaily položky. Obvykle zde najdete naposledy otevřené dokumenty, v případě aplikace Průzkumník také **Připnuté** soubory – viz obrázek 2.9. Odsud tedy můžete spustit aplikaci a současně otevřít daný dokument.



Obrázek 2.9: Rozbalená položka v nabídce Start

46 Zamčení počítače



Pokud odcházíte od počítače, není obvykle žádoucí, aby se kdokoli jiný dostal k vašim datům. Odhlášení od počítače nebo vypnutí nějakou dobu trvá, a pokud se chcete brzy vrátit, nové přihlašování by přece jen zdržovalo.

Počítač můžete velmi snadno zamknout. Stiskněte klávesu Windows a v nabídce **Start** klepněte nahoře na své přihlašovací jméno. Z rozevřené nabídky zadejte příkaz **Zámek**.

Okamžitě se zobrazí přihlašovací obrazovka a bude vyžadovat heslo. Můžete klidně odejít, počítač je v bezpečí, a tedy i vaše data.


47 Změna obrázku zamykací obrazovky



Zamykací obrazovkou se obvykle ohlásí systém Windows 10 po spuštění nebo po restartu počítače, eventuálně také po přechodu z režimu spánku nebo při zamčení. Jákýkoli zásah do klávesnice nebo myši zpřístupní přihlašovací obrazovku.

Vzhled zamykací obrazovky můžete změnit, pokud vás již omrzí podívaná na mořské pobřeží z útrob jeskyně. Přejděte k oknu **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Zamykací obrazovka**.

Pro změnu obrázku zvolte v rozevřacím seznamu plošku **Obrázek** a pak zvolte některý z náhledů nabízených obrázků.



Obrázek 2.10: Výběr obrázku zamykací obrazovky

48 Vlastní obrázek na zamykací obrazovce



V okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Zamykací obrazovka** zvolte v rozevřacím seznamu **Pozadí** položku **Obrázek** a potom stiskněte tlačítko **Procházet**. Otevře se

dialogové okno **Otevřít**. V něm zvolte disk a složku, kde je obrázek umístěn, a vyberte ikonu se souborem obrázku; potvrďte stiskem tlačítka **Zvolit obrázek**.

Vybraný obrázek se zařadí mezi náhledy. Klepnete-li na něj, bude právě tento obrázek hlavním motivem zamykací obrazovky.

Pokud si nevíte rady s dialogovým oknem **Otevřít**, poraďte se s tipem č. 582.

49 Prezentace na zamykací obrazovce



Na zamykací obrazovce může běžet prezentace vašich vlastních fotografií. Je užitečné připravit si nejdříve vhodnou sadu fotografií do jedné složky.

V okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Zamykací obrazovka** zvolte v rozevíracím seznamu **Pozadí** položku **Prezentace**.

Stisknete tlačítko **Přidat složku**; otevře se dialogové okno **Vybrat složku**, které je shodné s běžným oknem pro otevření souboru. V tomto okně zvolte složku, která obsahuje obrázky pro prezentaci, a potvrďte výběr stiskem tlačítka **Zvolit tuto složku**.

Na zamykací obrazovce bude probíhat animovaná prezentace fotografií v náhodném pořadí.

Zvolíte-li několik složek fotografií, prezentace zahrne do výběru obě složky.

Pokud si nevíte rady s dialogovým oknem **Přidat složku**, poraďte se s tipem č. 582.

50 Obrázky z výběru Windows na zamykací obrazovce



Jestliže v okně pro nastavení zamykací obrazovky (podle tipu č. 47) zvolíte z nabídky tlačítka **Pozadí** položku **Výběr Windows** (někdy také **Windows Spotlight**), budou se na zamykací obrazovce střídát efektní přírodní fotografie, které nenajdete nikde v počítači, ale budou se operativně stahovat z internetu.


Tato funkce není z neznámých důvodů dostupná ve Windows 10 Pro.

51 Jak zobrazit na zamykací obrazovce další údaje



Otevřete okno **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Zamykací obrazovka** a ve skupině **Umožňuje zvolit aplikace, které budou zobrazovat rychlý stav**, stisknete některé tlačítko se symbolem Plus. Z nabídnutého seznamu volte některou z položek, které předávají svá data zamykací obrazovce, například **Počasí**, **Kalendář**, **Budíky a hodiny** atd.

Přednost budou mít údaje z aplikace, kterou zvolíte stiskem tlačítka **Zvolte aplikaci pro zobrazení podrobných informací o stavu**. Zvolíte-li **Kalendář**, může vás zamykací obrazovka upozornit například na narozeniny vašich blízkých.



Obrázek 2.11: Výběr aplikace pro nastavení zamykací obrazovky

52 Aktivace šetřiče obrazovky




Šetřič obrazovky je motiv, který se bude zobrazovat na displeji, když počítač rozpozná nastavenou dobu nečinnosti.

K dialogovému oknu **Nastavení spořiče obrazovky** lze přejít z okna **Nastavení** → **Prizpůsobení** → **Zamykací obrazovka** klepnutím na odkaz **Nastavení šetřiče obrazovky**.

V rozevíracím seznamu **Šetřič obrazovky** zvolte vhodný motiv šetřiče a v číselném poli **Počkat** nastavte interval doby nečinnosti, po níž bude systém šetřič aktivovat. Na obrázku 2.12 je nastaven šetřič **Bubliny** a v malém náhledu na ploše okna se bubliny prezentují na pozadí dokumentu s textem této knihy.

Výsledek nastavení můžete ihned překontrolovat, když stisknete tlačítko **Náhled**.



Obrázek 2.12: Dialogové okno pro nastavení šetřiče obrazovky

53 Nastavení prezentace vlastních fotografií jako motiv šetřiče obrazovky



Jako motiv šetřiče může běžet prezentace sestavená z vašich vlastních fotografií. Zařídíte to takto:

1. V dialogovém okně **Nastavení spořiče obrazovky** (**Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Zamykací obrazovka**, klepnutí na odkaz **Nastavení šetřiče obrazovky**) vyberte v rozevíracím seznamu **Šetřič obrazovky** položku **Fotografie** a pak stiskněte tlačítko **Nastavení**.
2. Otevře se dialogové okno **Nastavení spořiče obrazovky z fotografií**.
3. Stiskněte tlačítko **Procházet** a v dialogovém okně **Vyhledat složku** vyberte složku obsahující vhodné fotografie. Neuškodí si takovou složku s několika vhodnými obrázky připravit předem.
4. Nastavte **Rychlost prezentace** – od pomalé až po rychlou.
5. Má-li být šetřič zajímavější, zaškrtněte políčko **Náhodné obrázky**.
6. Zavřete dialogové okno **Nastavení spořiče obrazovky z fotografií** stiskem tlačítka **Uložit** před vámi je opět dialogové okno **Nastavení spořiče obrazovky**.
7. Překontrolujte po stisku tlačítka **Náhled**, zda prezentace skutečně běží.
8. Zavřete okno stiskem tlačítka **OK**.

O tom, jak pracovat se s dialogovým oknem pro vyhledání složky, se můžete dočíst v tipu 633.

54 Nastavení prostorového textu jako šetřiče obrazovky



Jako šetřič obrazovky se dá nastavit i prostorový text.

1. V okně **Nastavení spořiče obrazovky** (**Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Zamykací obrazovka**, klepnutí na odkaz **Nastavení šetřiče obrazovky**) vyberte v rozevíracím seznamu **Šetřič obrazovky** položku **Prostorový text** a pak stiskněte tlačítko **Nastavení**.
2. V otevřeném okně **Nastavení spořiče Prostorový text** rozhodněte o tom, zda se má zobrazovat aktuální **Čas**, nebo **Vlastní text**; potom tento text zapište do vstupního pole. Jste omezeni délkou 20 znaků.
3. Stiskněte tlačítko **Zvolit písmo**. Otevře se dialogové okno **Písmo** a zde nastavte typ písma, velikost a řez. O tom, jak nastavit písmo, se píše v tipech č. 309–314.
4. Určete rozlišení, velikost, typ a rychlost otáčení.
5. Určete styl povrchu a vyberte barvu, texturu nebo odraz.
6. Stiskem tlačítka **OK** dialogové okno **Nastavení spořiče Prostorový text** zavřete.
7. V okně **Nastavení spořiče obrazovky** zkontrolujte v náhledu výsledek.
8. Zavřete dialogové okno **Nastavení spořiče obrazovky** stiskem **OK**.

55 Zamčení šetřiče obrazovky



Pokud si chráníte obrazovku šetřičem obrazovky, například podle postupu v tipu 52, můžete zařídit, aby se při zrušení muselo znovu zadat heslo. Znamená to, že když si krátce odskočíte od počítače, nikdo jiný se vám po chvíli už do něj nedostane.

V dialogovém okně **Nastavení spořiče obrazovky** (**Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Zamykací obrazovka**, klepnutí na odkaz **Nastavení šetřiče obrazovky**) zaškrtněte políčko **Při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku**.

Použití této metody je ale sporné, protože vás brzy začne přihlašovací obrazovka obtěžovat, zejména když práci přerušíte třeba jen na chvíli kvůli nějaké drobné a neodkladné záležitosti.

V takovém případě se vyplatí při odchodu počítač uzamknout – viz tip 46.

3 Pracovní plocha a hlavní panel

Hlavní panel je lišta umístěná ve výchozím nastavení u dolního okraje okna. Její nejdůležitější částí je panel úloh, který udržuje přehled o spuštěných aplikacích a umožňuje mezi nimi přepínat. Ve Windows 10 je tato funkce ještě rozšířena o možnost z tohoto panelu aplikace spouštět.

56 Zobrazení pracovní plochy



začátečník

Při běžné práci je pracovní plocha systému zakryta otevřenými okny. Jsou chvíle, kdy k ní potřebujete mít rychlý přístup. Můžete postupně minimalizovat všechna okna, ale je to postup poněkud zdlouhavý.

Pracovní plochu lze okamžitě zobrazit:

- Zadáním příkazu **Zobrazit plochu** z místní nabídky otevřené na hlavním panelu.
- Stiskem tlačítka **Zobrazit plochu**, které je umístěno zcela vpravo na hlavním panelu.
- Stiskem klávesové zkratky Windows + D.

Prakticky stejným způsobem opět vrátíte všechna okna do původního stavu, jen místní nabídka na hlavním panelu teď dává k dispozici příkaz **Zobrazit otevřená okna**.

57 Náhled pracovní plochy



pokročilý

Najdete-li ukazatelem myši na tlačítko **Zobrazit plochu**, umístěné zcela vpravo na hlavním panelu, všechna okna se skryjí a můžete se podívat na celou pracovní plochu. Odjedete-li ukazatelem myši jinam, okna se vrátí na své místo.

Pokud tento způsob náhledu nefunguje, otevřete dialogové okno **Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start** (příkaz **Vlastnosti** z místní nabídky hlavního panelu) a zde zaškrtněte políčko **Při přesunutí ukazatele myši na tlačítko Zobrazit plochu na konci hlavního panelu použít k náhledu plochy funkci Náhled**.

58 Automatické uspořádání ikon pracovní plochy



začátečník

Ikony rozptýlené na celé pracovní ploše shromáždíte k levému okraji, když z místní nabídky (pravé tlačítko myši) zadáte příkaz **Uspořádat ikony**.

59 Zarovnání ikon pracovní plochy



začátečník

Chaoticky rozmístěné ikony na pracovní ploše lze uspořádat do pravidelného rastru, když z místní nabídky (pravé tlačítko myši) zadáte příkaz **Zarovnat podle mřížky**.

60 Automatické skrývání hlavního panelu



Hlavní panel přece jen zaujímá určitý prostor na obrazovce, a po většinu času jej nepotřebujete. Můžete si jej proto nechat skrývat. Z místní nabídky hlavního panelu zadejte příkaz **Vlastnosti** a v otevřeném dialogovém okně **Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start** na kartě **Hlavní panel** zaškrtněte políčko **Automaticky skrývat hlavní panel**.

Hlavní panel se automaticky zobrazí vždy, pokud najedete myší k tomu okraji obrazovky, kde je hlavní panel umístěn (obvykle dolní).

61 Zamknutí hlavního panelu



Hlavní panel lze uzamknout proti všem zásahům nebo změně nastavení. K tomu účelu zadejte z místní nabídky hlavního panelu příkaz **Zamknout všechny hlavní panely**. Znemožníte vše, tedy i připnutí aplikace.

Přesto však lze aplikace na hlavní panel připnout a také je odepnout, a to zadáním příkazu z místní nabídky z nabídky **Start**.

Hlavní panel opět odemknete, když z místní nabídky zadáte opět příkaz **Zamknout všechny hlavní panely**; tím zrušíte zaškrtnutí a hlavní panel bude volný.

62 Připnutí aplikace na hlavní panel



Jakmile spustíte libovolnou aplikaci, zobrazí se na hlavním panelu její tlačítko. Podobně tomu je i u některých dialogových oken, například u již zmíněného okna **Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start**. Piktogram v tlačítku je barevně podtržený. Barva závisí na nastaveném barevném schématu, ve výchozím nastavení systému je ale podtržení modré.

Na tomto tlačítku můžete otevřít místní nabídku (pravé tlačítko myši) a z ní zadat příkaz **Připnout tento program na hlavní panel**. Tlačítko na stejném místě zůstane, i když aplikaci ukončíte.

63 Připnutí aplikace na hlavní panel z nabídky Start



Tlačítko aplikace lze připnout na hlavní panel, aniž ji spustíte. Je třeba, abyste ji vyhledali v nabídce **Start** (například zadáním příkazu **Všechny aplikace**). Potom na položce aplikace otevřete místní nabídku (pravým tlačítkem myši) a z ní zadejte příkaz **Připnout na hlavní panel**.

Stiskem tohoto tlačítka lze aplikaci spustit; je-li již spuštěna, tak stiskem tohoto tlačítka přejdete k oknu aplikace.

64 Připnutí zástupce aplikace na hlavní panel



Existuje-li na ploše Windows nebo v okně aplikace Průzkumník zástupce programu, či dokonce je dostupná ikona samotného programu (to je ale vzácný případ), můžete aplikaci připnout k hlavnímu panelu.

Uchopte myší zástupce a za trvalého stisku levého tlačítka myši jej přetáhněte na hlavní panel. Jakmile se zobrazí popisek **Připnout k: hlavní panel**, uvolněte stisk myši. Tlačítko již na hlavním panelu zůstane.

65 Přidání zástupce složky k tlačítku aplikace na hlavním panelu



Existují-li na pracovní ploše zástupce složky, můžete jej uchopit myší a přetáhnout na hlavní panel. Jakmile se zobrazí popisek **Připnout k: Průzkumník souborů**, uvolněte stisk myši. Složku pak najdete v připnutou v místní nabídce tlačítka Průzkumník.

66 Přidání dokumentu k tlačítku aplikace na hlavním panelu




Uchopte ikonu dokumentu buď na pracovní ploše, nebo v otevřeném okně aplikace Průzkumník a za trvalého stisku levého tlačítka myši ji přesuňte na hlavní panel na tlačítko aplikace, která má tento dokument otvírat. Například soubor ve formátu TXT lze přesunout na ikonu Poznámkového bloku. Jakmile se zobrazí popisek **Připnout k: (název aplikace, například Poznámkový blok)**, uvolněte stisk myši. Dokument lze potom „spustit“ z místní nabídky tlačítka aplikace, kde bude zařazen mezi připnutými.

67 Spuštění aplikace stiskem tlačítka současně s otevřením dokumentu



Klepnete-li na tlačítku aplikace na hlavním panelu pravým tlačítkem, otevře se místní nabídka s přehledem naposledy otevřených dokumentů (eventuálně složek). Jsou rozděleny do dvou skupin – připnuté a naposledy otevřené, tedy **Poslední**.



Obrázek 3.1: Spuštění aplikace současně s otevřením dokumentu

Klepnutím na některou z položek se spustí daná aplikace (pokud již není spuštěna) a otevře se daný dokument – viz obrázek 3.1.

68 Připnutí dokumentu k tlačítku hlavního panelu



Jestliže se položka dokumentu (souboru) nebo složky nachází ve skupině **Poslední** v nabídce tlačítka aplikace na hlavním panelu, lze tuto položku k nabídce tlačítka připnout. Klepněte na položku pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zadejte příkaz **Připnout do tohoto seznamu**.

K připnutí lze využít i tlačítka **Připnout do tohoto seznamu**, které se nachází v položce dokumentu po pravé straně – viz obrázek 3.2.

69 Odebrání připnutého tlačítka dokumentu




Pokud nechcete, aby tlačítko dokumentu (souboru) nebo složky bylo připnuté k nabídce tlačítka aplikace na hlavním panelu, otevřete tuto nabídku pravým tlačítkem myši a na příslušné položce zadejte z místní nabídky příkaz **Odepnout z tohoto seznamu**. Tlačítko se pak přesune do seznamu naposledy otevřených dokumentů.

K odepnutí lze rovněž využít tlačítka, které je umístěno vpravo v položce dokumentu; na obrázku 3.2 je můžete vidět v řádce složky **Korektura**.

70 Odebrání dokumentu z nabídky tlačítka aplikace na hlavním panelu



Pokud nechcete, aby se v nabídce naposledy otevřených dokumentů (složek) daná položka zobrazovala, otevřete nabídku tlačítka pravým tlačítkem myši a na dané položce zadejte z místní nabídky příkaz **Odebrat z tohoto seznamu**.



Obrázek 3.2: Připnutí dokumentu k nabídce tlačítka na hlavním panelu

71 Odepnutí tlačítka z hlavního panelu



Jestliže již nechcete spouštět aplikaci z hlavního panelu, nebo dokonce tlačítko vůbec nepotřebujete, protože je aplikace odinstalována (nemělo by se to stávat, ale je to možné), lze se tlačítka zbavit. Otevřete na něm místní nabídku (stiskem pravého tlačítka myši) a z ní zadejte příkaz **Odepnout tento program z hlavního panelu**.

72 Velikost tlačítek na hlavním panelu



Jestliže se vám zdá, že jsou tlačítka aplikací na hlavním panelu příliš velká, nebo jich je tolik, že se tam nemohou vejít, můžete se rozhodnout pro změnu velikosti tlačítek.

Z místní nabídky na hlavním panelu zadejte příkaz **Vlastnosti** a v otevřeném dialogovém okně **Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start** na kartě **Hlavní panel** zaškrtněte políčko **Použít malá tlačítka na hlavním panelu**.

Stiskem tlačítka **Použít** si můžete vyzkoušet, jaký bude výsledek; dialogové okno zůstane nadále otevřené.

Stisknete-li tlačítko **OK**, dialogové okno se zavře a tlačítka na hlavním panelu budou malá.

Zrušením zaškrtnutí tlačítka **Použít malá tlačítka na hlavním panelu** vrátíte tlačítka opět k původní velikosti.

73 Seskupování tlačítek na hlavním panelu




Některé aplikace umožňují pracovat s několika dokumenty, jiné dovolují vícenásobné spuštění. Na hlavním panelu můžete mít umístěná samostatná tlačítka pro každý otevřený dokument (soubor).

V tom případě otevřete dialogové okno **Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start** na kartě **Hlavní panel** (z místní nabídky na hlavním panelu zadáním příkazu **Vlastnosti**) a v rozevíracím seznamu **Tlačítka na hlavním panelu** volte položku **Nikdy neseskupovat**. Tlačítka dokumentů se pak budou chovat jako na obrázku 3.3 vlevo.

Pokud se má aplikace na hlavním panelu představovat jen jedním tlačítkem (jako na obrázku 3.3), volte z tohoto seznamu položku **Vždy seskupit, skrýt popisky**.

Jednotlivé dokumenty se vždy představí v náhledu, najedete-li na tlačítko aplikace.

Prostřední nastavení **Seskupit při zaplnění hlavního panelu** je kompromisem, který přenechá starost o tlačítka systému Windows 10.



Obrázek 3.3: Neseskupená a seskupená tlačítka na hlavním panelu (aplikace Excel)

74 Hlavní panel na všech monitorech



Ve výchozím nastavení se hlavní panel zobrazuje pouze na hlavním monitoru (jedná se o případ, kdy pracujete s několika monitory). Jestliže se má hlavní panel zobrazit i na dalších monitorech, potom z místní nabídky hlavního panelu zadejte příkaz **Vlastnosti** a v otevřeném dialogovém okně **Vlastnosti hlavního panelu** a nabídky **Start** na kartě **Hlavní panel** zaškrtněte políčko **Zobrazit hlavní panel na všech monitorech**.

Druhým monitorem zde nemusí být běžný displej, ale také datavideoprojektor.

75 Nastavení druhého hlavního panelu



Pracujete-li na dvou monitorech, může být vzhled druhého hlavního panelu odlišný. Jeho vzhled můžete nastavit v dialogovém okně **Vlastnosti hlavního panelu** a nabídky **Start** (příkaz **Vlastnosti** z místní nabídky hlavního panelu). Ve skupinovém rámečku **Více monitorů** v rozevíracím seznamu **Zobrazit tlačítka na hlavním panelu** můžete výběrem položky **Hlavní panel, kde je otevřeno okno** určit, že na druhém panelu se

budou zobrazovat jen tlačítka těch aplikací, která mají na druhém panelu umístěno své okno.

Kromě toho lze nastavit, zda se tlačítka na druhém monitoru budou seskupovat či nikoli, a to v rozevíracím seznamu **Tlačítka na jiných hlavních panelech**.

76 Zobrazení panelu nástrojů Adresa na hlavním panelu



začátečník

Panelem nástrojů **Adresa** se zde míní adresní řádek aplikace Průzkumník a současně adresní řádek aplikace Microsoft Edge. Zobrazíte jej z místní nabídky hlavního panelu zadáním příkazu **Panely nástrojů → Adresa**.

Jediným prvkem tohoto panelu je vstupní pole, do něž můžete zapsat příkaz a potvrdit jej stiskem Enter nebo stiskem tlačítka se šipkou po pravé straně. Následná reakce závisí na tom, co sem zapíšete: buďto se otevře žádaná složka v okně Průzkumník, nebo okno internetového prohlížeče.

Nebude-li vložený příkaz srozumitelný, spustí se internetový prohlížeč a v něm se otevře vyhledávač Bing.

Tento panel nástrojů je reliktem ze starších verzí Windows, shodným způsobem vám poslouží vyhledávací řádek nabídky **Start**, otevřený stiskem tlačítka **Prohledat Web a Windows**.

77 Zobrazení panelu nástrojů Plocha na hlavním panelu



začátečník

Panel nástrojů **Plocha** umožní přístup ke všem ikonám a zástupcům, které se v daném okamžiku nacházejí na pracovní ploše Windows. Zobrazíte jej z místní nabídky hlavního panelu zadáním příkazu **Panely nástrojů → Plocha**.

Obvykle se tento panel bude obtížně snášet se svým okolím, jeho poměrnou velikost lze však upravit tahem za dělicí příčky.

Většina ikon bude dostupná, až když stisknete rozšiřující tlačítko po pravé straně.

Tento způsob zobrazení má snad jedinou výhodu: Jsou-li na ploše umístěny složky nebo zástupci složek, jsou prostřednictvím položek těchto složek dostupné všechny dokumenty, které tyto složky obsahují.

78 Jak zavřít panel nástrojů



začátečník

Panely nástrojů **Adresa** nebo **Plocha** lze zavřít a uklidit je z hlavního panelu zadáním příkazu **Zavřít panel nástrojů** z místní nabídky otevřené na daném panelu.

79 Přesun hlavního panelu pomocí myši



pokročilý

Ve výchozím nastavení je hlavní panel umístěn na dolním okraji obrazovky. Máte však možnost jej přesunout ke kterémukoli okraji. Uchopte myší hlavní panel v místě, které je prázdné, a za trvalého stisku levého tlačítka jej přetáhněte k jinému okraji. Pak uvolněte stisk myši.

Pracujete-li na více monitorech, je možné takto přesunout hlavní panel na každém monitoru k jinému okraji.

80 Přesun hlavního panelu



pokročilý

Pokud nemůžete hlavní panel najít ani nasahat myší u okraje obrazovky, je pravděpodobně, že je přesunutý k jinému okraji. Pro přesun hlavního panelu otevřete dialogové okno **Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start** (z místní nabídky příkazem **Vlastnosti**) a na kartě Hlavní panel určete v rozevřacím seznamu **Umístění hlavního panelu na obrazovce** budoucí polohu (**Nahore, Dole, Vlevo, Vpravo**).

Pracujete-li na více monitorech, přemístíte takto současně všechny hlavní panely do stejné pozice.

81 Změna šířky hlavního panelu



začátečník

Ve výchozím nastavení je hlavní panel tak široký, aby se sem bez problémů vešla tlačítka aplikací v běžné velikosti. Sami si však můžete šířku hlavního panelu upravit, a to na každém monitoru zvlášť.

Najedte na okraj hlavního panelu, až se ukazatel myši změni v dvojitou šipku, a za trvalého stisku levého tlačítka myši přesunujte toto rozhraní dovnitř obrazovky nebo podle potřeby také zpět.

82 Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi



začátečník

Windows 10 umožňují tzv. multitasking, což znamená současný běh několika aplikací vedle sebe. Z hlediska uživatele je však jen jedna aplikace aktivní (může pomoci ní upravovat data) a ostatní běží na pozadí a čekají na další příkazy.

Někdy však aplikace běžící na pozadí mohou vykonávat určitou činnost, k níž již dostaly příkaz. Jde například o tisk dokumentu, přehrávání hudby, stahování dat z internetu atd.

Aktivní aplikace má své okno umístěné nahoře a provedené operace se týkají právě jí. Chcete-li, aby některá z aplikací byla aktivní, je třeba k ní přepnout.

Nejjednodušší metodou je klepnutí na tlačítko spuštěné aplikace na hlavním panelu. Spuštěnou aplikaci poznáte podle barevného pruhu pod piktogramem tlačítka.

83 Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi



pokročilý


Pro přepínání mezi spuštěnými aplikacemi existuje šikovní klávesová zkratka. Nejdříve stiskněte levou klávesu Alt a držte ji stisknutou. Potom stiskněte klávesu Tab.

Uprostřed obrazovky se zobrazí panel s miniaturami všech spuštěných úloh (aplikací). Jedna z miniatur je vyznačena rámečkem; k této aplikaci systém přejde, kdybyste nyní uvolnili stisk klávesy Alt.

Dalším stiskem klávesy Tab se přesune zvýraznění k následující miniatuře, a tak postupně můžete vybírat tu aplikaci, ke které potřebujete přepnout.

Nerychlejší je ale klepnutí na miniaturu té aplikace, k níž chcete přejít.

Obrázek 3.4 zobrazuje stav spuštěných aplikací v počítači, na němž se právě píše tyto odstavce.



Obrázek 3.4: Přepínání mezi aplikacemi stiskem Alt+Tab

84 Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi



Pro přepnutí k jiné aplikacemi je výhodné stisknout tlačítko **Zobrazení úkolů** na hlavním panelu. Windows 10 vám dají k dispozici velké náhledy všech spuštěných aplikací, mezi nimiž si můžete vybírat s největším komfortem. Pokud například běží v aplikaci video, budete mít i náhled videa.

Klepněte na náhled té aplikace, ke které chcete přejít.

85 Tlačítko Zobrazení úloh



Nezobrazuje-li se tlačítko **Zobrazení úkolů**, otevřete na hlavním panelu místní nabídku a z ní zadejte příkaz zobrazit tlačítko **Zobrazení úloh**. Pomocí tohoto tlačítka můžete s maximálním komfortem přepínat mezi spuštěnými aplikacemi.

86 Ikony pracovní plochy



Ve výchozím nastavení se na pracovní ploše Windows zobrazuje jenom ikona **Koš**, jinak je plocha prázdná. Nebudeme vám tady radit, k čemu pracovní plochu využít, jen si dovolueme podotknout, že to není místo, odkud by se měly spouštět programy pomocí zástupců. Pravdou je, že některé aplikace po instalaci na pracovní plochu svého zástupce umístí. V tipu číslo 64 vám poradíme, jak s tímto zástupcem naložit.

Obvykle se pracovní plocha využívá k umístění toho, co momentálně nevyužijete, ale chcete to mít po ruce. Pokud by tam však taková data měla být dlouho, je lepší je přesunout do speciální složky a udržet na pracovní ploše pořádek.

Windows 10 vám však dovolí umístit na pracovní plochu tzv. systémové ikony, tedy takové, které tam byly ve starších verzích ve výchozím stavu; mnozí zkušení uživatelé si na ně zvykli a chybí jim tam.

Otevřete okno **Nastavení** → **Přízpůsobení** a zde přejděte na položku **Motivy**. Klepněte na odkaz **Nastavení ikon na ploše**. V otevřeném dialogovém okně můžete zaškrtnout políčka pro pět ikon: **Počítač**, **Koš**, **Soubory uživatele**, **Ovládací panely** a **Sít**.

87 Změna nastavení Ikon oznamovací oblasti



Oznamovací oblast hlavního panelu je umístěna zcela vpravo; aplikace během instalace sem umísťují své ikony, a některé z nich se dokonce otáží, zda sem mají ikonu umístit. Obvykle se o ně nemusíte starat; ikony se aktivují obvykle tehdy, když se něco děje.

Přesto je však někdy žádoucí do chování ikon oznamovací oblasti zasáhnout. Pro nastavení ikon oznamovací oblasti přejděte do okna **Nastavení** → **Systém** → **Oznámení a akce**.

Toto okno lze také otevřít z dialogového okna **Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start** (příkaz **Vlastnosti** z místní nabídky hlavního panelu) stiskem tlačítka **Oznamovací oblast – Přízpůsobit**.

Zde klepněte na odkaz **Vyberte, které ikony se zobrazí na hlavním panelu**. V základním nastavení je přepínač **Vždycky zobrazovat všechny ikony** v oznamovací oblasti nastavený v poloze **Zapnuto**.

Chcete-li zobrazit pouze některé ikony, nastavte tento přepínač do polohy **Vypnuto**. Potom projděte všechny ikony a nastavte jejich zobrazení (zapnuto nebo vypnuto) individuálně.


88 Systémové ikony v oznamovací oblasti hlavního panelu



V okně **Nastavení** → **Systém** → **Oznámení a akce** → **Vypnout nebo zapnout systémové ikony** můžete rozhodnout o tom, které ikony se mají v oznamovací oblasti hlavního panelu zobrazovat.

Na obrázku 3.5 můžete vidět výchozí nastavení pro stolní počítač. Není pravděpodobné, že byste některou z těchto ikon potřebovali zrušit. Do tohoto okna je ale třeba zavítat, pokud by vám některá důležitá ikona v oznamovací oblasti chyběla.

Pracujete-li s notebookem, rozhodně se vyplatí zapnout ikonu **Napájení**.



Obrázek 3.5: Zobrazení systémových ikon

89 Vytvoření virtuální plochy



Windows 10 umožňuje práci s virtuálními plochami. Příkladem, kdy začne být virtuální plocha zajímavá, je stav věcí na obrázku 3.4. Je zde příliš mnoho spuštěných aplikací a jejich okna se vzájemně překrývají, a uživatel se v nich proto nemusí dobře orientovat. V tu chvíli se hodí některá z těchto oken přesunout na druhou plochu, to například tehdy, pokud přesunujete mezi dvěma okny data nebo do nich potřebujete nahlížet.

Virtuální plochu vytvoříte stiskem tlačítka **Zobrazení úkolů** (třetí zleva na hlavním panelu) a dále stiskem tlačítka **Nová plocha**, které se zobrazí po pravé straně displeje, jako na obrázku 3.6.

Mnohem rychleji vytvoříte virtuální plochu stiskem klávesové zkratky Windows+Ctrl+D.



Obrázek 3.6: Vytvoření virtuální plochy

90 Přecházení mezi virtuálními plochami



Ať už je otevřené okno aplikace umístěno na kterékoli ploše, lze mezi nimi procházet standardními metodami, popsanými v tipech 82 (stisk tlačítka na hlavním panelu) a 83 (stisk klávesové zkratky Alt+Tab). Toto nastavení lze ale změnit – viz tip č. 92.


K jiné ploše však také snadno přejdete:

- stiskem tlačítka **Zobrazení úkolů** na hlavním panelu a dále klepnutím na miniaturu plochy,
- stiskem klávesové zkratky Windows+Ctrl+Doleva nebo Windows+Ctrl+Doprava.

91 Přesun oken mezi virtuálními plochami



Okna spuštěných aplikací lze mezi plochami přesunovat. Nejdříve je třeba stisknout tlačítko **Zobrazení úkolů** na hlavním panelu; na displeji se zobrazí náhledy oken aplikací této plochy. Na náhledu otevřete místní nabídku (pravým tlačítkem myši) a z ní zadejte příkaz **Přesunout do** → (plocha), jako na obrázku 3.7.



Obrázek 3.7: Přesun okna na jinou plochu

92 Nastavení hlavního panelu virtuální plochy



Ve výchozím nastavení se na hlavním panelu zobrazují okna všech spuštěných aplikací a lze mezi nimi přepínat stiskem tlačítka aplikace nebo pomocí klávesové zkratky Alt+Tab. Toto nastavení lze změnit a virtuální plochy tak lze více méně osamostatnit. Potom ale může být trochu náročné k žádanému oknu přejít.

Otevřete okno **Nastavení** → **Systém** → **Multitasking**. Ve skupině **Virtuální plochy** zvolte v rozevřacím seznamu **Na hlavním panelu se zobrazí okna otevřená na položku Na právě používané ploše**.

Mnohem kritičtější ale je další změna, to když v rozevřacím seznamu **Při stisknutí Alt+Tab se zobrazí okna otevřená na** vyberete položku **Na právě používané ploše**. Tady je mnohem praktičtější ponechat nastavení **Na všech plochách**.


93 Zavření virtuální plochy



Nepotřebnou virtuální plochu lze zavřít:

- Stiskem tlačítka **Zavřít** v pravém horním rohu miniatury plochy (stisk tlačítka **Zobrazení úkolů** na hlavním panelu).
- Stiskem klávesové zkratky **Windows+Ctrl+F4**.

Jsou-li na ploše, kterou jste uzavřeli, otevřená okna, tato se přesunou na nejbližší otevřenou plochu.



Obrázek 3.8: Takto lze zavřít virtuální plochu

94 Otevření oken pro nastavení změn pozadí pracovní plochy a vzhledu displeje



Pro změnu nastavení vzhledu pracovní plochy je určeno okno **Nastavení** → **Přizpůsobení**. Toto okno lze ale otevřít také z místní nabídky pracovní plochy zadáním příkazu **Přizpůsobení**.

Pro nastavení rozlišení obrazovky a dalších detailů je třeba otevřít okno **Nastavení** → **Systém** → **Displej**. Toto okno otevřete rovněž z místní nabídky pracovní plochy zadáním příkazu **Nastavení zobrazení**.

95 Pozadí pracovní plochy v plné barvě



Pozadí pracovní plochy může být jednobarevné. Barvu vybírejte v okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Pozadí**.

V rozevřacím seznamu **Pozadí** zvolte položku **Plná barva**. Barvu potom určíte z nabídky barev **Barvy pozadí**; nabízí se 24 barevných odstínů.

96 Barvy motivu na pozadí pracovní plochy



O několik tipů dále budeme popisovat volbu motivu pro pozadí pracovní plochy. Již nyní však tohoto motivu využijeme pro volbu barvy pracovní plochy. Otevřete okno **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Barvy**.

Barvu si může systém zvolit automaticky, když přepínač **Automaticky vybrat barvu motivu z mého pozadí** nastavíte do polohy **Zapnuto**.

Pro ruční nastavení barvy v rozevřacím seznamu **Pozadí** zvolte položku **Plná barva**. Barvu potom určíte z nabídky barev **Zvolit barvu motivu**.

Tuto barvu použije systém na zvýraznění tlačítek spuštěných aplikací na hlavním panelu, pro pozadí dlaždic na obrazovce **Start** i ikon v nabídce **Start**, a konečně i pro dlaždice v okně **Nastavení**.

97 Obrázek na pozadí pracovní plochy



Na pozadí pracovní plochy můžete umístit obrázek, nejlépe fotografii. Je užitečné, pokud je fotografie orientovaná na šířku, lépe si bude s obrazovkou rozumět.

V okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Pozadí** nastavte v rozevřacím seznamu **Pozadí** položku **Obrázek**. Vyberte některou z miniatur ze sady **Zvolit obrázek**, anebo stiskněte tlačítko **Procházet**.

V otevřeném dialogovém okně **Otevřít** zvolte disk a složku, kde je obrázek umístěn, a vyberte ikonu se souborem obrázku; volbu potvrďte stiskem tlačítka **Zvolit obrázek**.

Vybraný obrázek se zařadí mezi náhledy. Klepnete-li na něj, bude právě tento obrázek hlavním motivem zamykací obrazovky.

98 Jak přizpůsobit obrázek na ploše velikosti displeje



Rozměry obrázku, který umístíte na pracovní plochu podle tipu č. 97, pravděpodobně nebudou ladit s poměrem stran obrazovky. Proto v okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Pozadí** z rozevřacího seznamu **Zvolte si vhodné nastavení** vyberte tu položku, která zobrazí fotografii nejlépe. Poměr stran obrázku se nebude deformovat, zvolíte-li zde položky **Vyplnit** nebo **Přizpůsobit**.

Pokud si nevíte rady s dialogovým oknem **Otevřít**, poraďte se s tipem č. 582.

99 Panoramatický obrázek na pozadí pracovní plochy



Pokud umístíte na pozadí pracovní plochy panoramatický obrázek, tedy s poměrem stran zhruba 3 : 1, není jednoduché jej zobrazit tak, aby poměr stran odpovídal realitě. Takový obrázek ale můžete nechat rozprostřít současně na dva monitory, když v okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Pozadí** vyberete v rozevřacím seznamu **Zvolte si vhodné nastavení** položku **Překlenout**.

100 Obrázek na pozadí pracovní plochy z aplikace Průzkumník



začátečník

Obrázek na pozadí pracovní plochy lze umístit, pokud jeho ikonu zobrazujete v okně aplikace Průzkumník (o tom více v kapitole Zobrazení souborů a složek v okně aplikace Průzkumník).

Otevřete na ikoně souboru s obrázkem místní nabídku (pravým tlačítkem myši) a z ní zadejte příkaz **Nastavit jako pozadí pracovní plochy**. Reakce systému je okamžitá.

Podobný příkaz lze zadat i z oken jiných aplikací určených pro správu fotografií, například Zoner Photo Studio. V takovém případě se obvykle hovoří o tapetě; příkaz zde hledejte v nabídce **Publikovat** → **Tapeta**, ale v jiných aplikacích může být postup odlišný.

101 Prezentace na pozadí pracovní plochy



začátečník

Z vlastních fotografií uložených na pevném disku ve formě souboru můžete vytvořit na pozadí pracovní plochy prezentaci.

V okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Pozadí** nastavte v rozevíracím seznamu **Pozadí** položku **Prezentace**.

Stiskněte tlačítko **Procházet**. V otevřeném dialogovém okně **Vybrat složku** vyberte složku, v níž jsou shromážděny obrázky pro prezentaci. Složka musí obsahovat obrázky, nestačí, když jsou obrázky v podsložkách!

Způsob, jakým obrázek vyplní plochu obrazovky, určete v rozevíracím seznamu **Zvolte si vhodné nastavení**. K deformaci obrázku nedojde, zvolíte-li zde položky **Vyplnit** nebo **Přizpůsobit**.

Interval, v němž se budou obrázky střídát, zvolte v rozevíracím seznamu **Měnit obrázek každých**; k dispozici je rozpětí od jedné minuty do jednoho dne.

102 Změna barvy nabídky Start a hlavního panelu



začátečník

Pokud vám nestačí výchozí barvy nabídky **Start** a hlavního panelu (černá), můžete tuto barvu změnit. V okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Barvy** nastavte přepínač **Zobrazit barvu v nabídce Start, na hlavním panelu a v centru akcí** do polohy **Zapnuto**.

Použije se barva určená jako barva pozadí, eventuálně barva zvolená jako barva motivu.

103 Průhledný hlavní panel



začátečník

Chcete-li, aby hlavní panel a nabídka **Start** byly průhledné, v okně **Nastavení** → **Přizpůsobení** → **Barvy** nastavte přepínač **Nastavit nabídku Start, hlavní panel a centrum akcí jako průhledné** do polohy **Zapnuto**.


104 Jak otevřít okno pro volbu motivu



Motiv je kombinace obrázků na pozadí plochy, barev oken a zvuků; změny si povšimnete především u dialogových oken a u okna nastavení, kde jsou zvýrazněny položky a text v základní barvě motivu.

Motiv budete volit v okně **Nastavení** → **Prizpůsobení** → **Motivy** stiskem tlačítka **Nastavení motivu**. Otevře se okno **Individuální nastavení** → **Změnit vizuální prvky a zvuky v počítači**.

Totéž okno se otevře z okna **Ovládací panely** → **Individuální nastavení**.



Obrázek 3.9: Okno pro výběr motivu

105 Výchozí motivy pracovní plochy



V okně **Změnit vizuální prvky a zvuky v počítači** (viz tip č. 104) přejděte ke skupině **Motivy ve výchozím nastavení** (viz obrázek 3.9). Zde zvolte klepnutím na miniaturu jeden z výchozích motivů – **Windows** nebo **Windows 10**.

Změnu bude doprovázet zvukový signál. Na pracovní ploše se zobrazí první obrázek motivu a současně se změní vzhled ukazatele myši a oken.

106 Jak získat další motivy




Na stránkách Microsoftu je k dispozici několik desítek dalších motivů, které si můžete prohlédnout, a pokud chcete, i stáhnout do svého počítače a používat je.

V okně **Změnit vizuální prvky a zvuky v počítači** (viz tip č. 104) klepněte na odkaz **Získat další motivy online**. Spustí se výchozí prohlížeč internetu (Microsoft Edge) a otevře se stránka s nabídkou motivů. Vyberte nejdříve v seznamu skupin motivů po levé straně a potom přímo na ploše.

Každý motiv dává k dispozici náhled prvního obrázku a barvu oken. Chcete-li se s motivem blíže seznámit, klepněte na odkaz **Podrobnosti**. Zde si můžete pomocí filmového pásu nechat zobrazit větší náhledy obrázků. Pokud vám motiv nevyhoví, stiskem tlačítka **Zpět** v levém horním rohu okna se vrátíte k předchozí nabídce.

Motiv umístíte do svého počítače stiskem tlačítka **Stáhnout**. Během stahování se zobrazuje panel stahování. Po skončení stahování zde stisknete tlačítko **Otevřít**. Miniatura staženého motivu se zobrazí v okně **Změnit vizuální prvky a zvuky v počítači**. Pokud na tuto miniaturu klepnete, motiv se ihned projeví jak na pracovní ploše, tak i v barvě oken.



Obrázek 3.10: Stažení motivu z internetu

107 Panoramatiké motivy přes dva monitory



Microsoft vám na svých stránkách dává k dispozici i panoramatiké motivy, které jsou rozšířené na oba monitory. Běžná schémata lze na dvou monitorech také použít, ale v tom případě se zobrazuje na každém monitoru jiný obrázek.

Panoramatiká schémata jsou dostupná, když v okně **Změnit vizuální prvky a zvuky v počítači** (viz tip č. 104) klepnete na odkaz **Získat další motivy online** a na webové stránce **Motivy** zvolíte položku **Panoramatiké (přes dva monitory)**. Po výběru motivu stisknete tlačítko **Stáhnout motiv** a na dotaz **Co má aplikace udělat s tímto souborem** nastavte přepínač do polohy **Otevřít**.

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.